

BASECAMP™ (MAC®)

Návod k obsluze

© 2015 Garmin Ltd. nebo její dceřiné společnosti

Všechna práva vyhrazena. Na základě autorských zákonů není povoleno tento návod kopírovat (jako celek ani žádnou jeho část) bez písemného souhlasu společnosti Garmin. Společnost Garmin si vyhrazuje právo změnit nebo vylepšit svoje produkty a provést změny v obsahu tohoto návodu bez závazku vyrozumět o takových změnách nebo vylepšeních jakoukoli osobu nebo organizaci. Aktuální aktualizace a doplňkové informace o použití tohoto produktu naleznete na webu na adrese www.garmin.com.

Garmin® a logo společnosti Garmin jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností registrované v USA a dalších zemích. BaseCamp™ a Garmin Express™ jsou ochranné známky společnosti Garmin Ltd. nebo jejích dceřiných společností. Tyto ochranné známky nelze používat bez výslovného souhlasu společnosti Garmin.

App StoreSM je registrovaná známka služeb společnosti Apple Inc. Mac® a jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích. YouTube™ je ochranná známka společnosti Google Inc. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy náleží příslušným vlastníkům.


Obsah

Začínáme	1	Vytvoření trasy na základě prošlé trasy	7
Rozhraní	1	Přejmenování trasy	8
Přizpůsobení panelu nástrojů	1	Úprava informací o trase	8
Skrýtí a zobrazení panelu nástrojů	1	Změna aktivity pro trasu	8
Používání upozornění	2	Úprava bodů trasy	8
Aktualizace aplikace BaseCamp	2	Úprava bodů trasy na mapě	8
Aktualizace softwaru zařízení	2	Zobrazení popisu trasy	8
Aktivity	2	Plánovač cesty	8
Výběr aktivity	2	Vytvoření nové trasy	8
Přidání aktivity	2	Trasy a uzle	8
Přizpůsobení aktivity	2	Změna zobrazení trasy	8
Skrýtí aktivity	2	Úprava trasy	9
Mapa	2	Úprava názvu trasy a uzlu	9
Výběr mapy	2	Přidání uzlu k trase	9
Ovládací prvky mapy	2	Přidání bodu zájmu do uzlu	9
Zobrazení mapy	3	Úprava uzlu	9
Změna zobrazení mapy	3	Odeslání trasy do zařízení	9
Posunutí mapy	3	Prošlé trasy	9
Přibližování a oddalování na mapě	3	Zobrazení bodů prošlé trasy a statistik	9
Otočení mapy	3	Úprava prošlé trasy	9
Změna úhlu zobrazení 3D	3	Úprava základních vlastností prošlé trasy	9
Procházení mapy	3	Úprava pokročilých vlastností prošlé trasy	9
Měření vzdálenosti na mapě	3	Úprava bodů prošlé trasy	10
Zobrazení map na připojeném zařízení	3	Filtrování bodů prošlé trasy	10
Odesílání map do zařízení	3	Úprava bodu prošlé trasy na mapě	10
Tisk mapy	4	Spojování prošlých tras	10
Snímky BirdsEye a uživatelské mapy Garmin	4	Vytvoření prošlé trasy z trasy	10
Snímky BirdsEye	4	Vytvoření prošlé trasy na mapě	10
Předplatné a kredity BirdsEye	4	Grafy a simulace	10
Stahování snímků BirdsEye na počítači Mac	4	Zobrazení grafu	10
Odeslání stažených snímků BirdsEye do vašeho zařízení	5	Grafy	11
Stažené snímky BirdsEye po vypršení předplatného	5	Přehrání simulace trasy nebo prošlé trasy	11
Odstraňování snímků BirdsEye	5	Ovládání simulace trasy nebo prošlé trasy	11
Uživatelské mapy Garmin	5	Garmin Adventures	11
Import uživatelských map Garmin	5	Vytvoření dobrodružství	11
Zobrazení překrytí	5	Úpravy dobrodružství	11
Skrýtí překrytí	5	Přidání fotografie k dobrodružství	11
Změna pořadí vykreslování pro překrytí	5	Přidání videa k dobrodružství	11
Panel nástrojů pro vyhledávání	6	Přidání vysvětlivek k dobrodružství	11
Základní vyhledávání	6	Zobrazení dobrodružství	11
Podrobné vyhledávání	6	Sledování v reálném čase BaseStation	12
Menu Hledat	6	Sledování s funkcí BaseStation	12
Uložení polohy z vyhledávání	6	Sledování pomocí funkce BaseStation	12
Trasové body	6	Ukládání prošlých tras ze systému BaseStation	12
Označení trasového bodu na mapě	6	Přiřazení zeměpisných souřadnic fotografiím	12
Přesunutí trasového bodu	6	Přidávání zeměpisných souřadnic k nainportovaným	
Úprava vlastností trasových bodů	6	fotografiím	12
Poklady	6	Přidávání zeměpisných souřadnic pomocí aplikace	
Importování pokladu z připojeného zařízení Garmin	6	BaseCamp	12
Importování souborů s poklady	6	Přiřazení fotografií prošlé trase	12
Vyhledávání pokladů	7	Přesunutí fotografie se zeměpisnými souřadnicemi	13
Označení pokladu jako nalezeného	7	Úprava fotografie se zeměpisnými souřadnicemi	13
Zobrazení nápovědy a záznamů	7	Správa dat	13
Zobrazení webové stránky pro poklad	7	Seznamy a složky seznamů	13
Změna informací o pokladu zobrazených na mapě	7	Vytvoření seznamu	13
Trasy, prošlé trasy a dobrodružství	7	Přidání položek do seznamu	13
Trasy	7	Vytvoření složky seznamu	13
Vytvoření trasy	7	Přidání obsahu do složky seznamů	13
Vytvoření jednoduché trasy	7	Odebrání položky ze seznamu	13
Vytvoření trasy pomocí trasových bodů	7	Vytvoření inteligentního seznamu Smart	13
Vytvoření trasy na mapě	7	Zobrazení všech seznamů obsahujících danou položku	13
		Odebrání seznamů nebo složek seznamů	13
		Výběr umístění pro uložené datové soubory	13
		Vyhledávání více položek	14

Zobrazení vlastností položky	14
Přidání poznámek a odkazů k položce	14
Odstranění dat	14
Přenos dat z připojeného zařízení	14
Odesílání dat do připojeného zařízení	14
Pokročilá správa dat	14
Import dat	14
Export dat	14
Zálohování dat	15
Obnovení zálohovaných dat	15
Správa uživatelských bodů zájmu	15
Volby	15
Obecné předvolby	15
Zobrazení a předvolby map	15
Skrytí mapových prvků	15
Předvolby trasování	15
Přidání objíždky oblasti	16
Odebrání objíždky oblasti	16
Nastavení předvoleb přenosu dat	16
Nastavení předvoleb vyhledávání	16
Předvolby myši a klávesnice	16
Rozšířené předvolby	16
Vynulování na původní nastavení z výroby	16
Rejstřík	17

Začínáme

Rozhraní



① Aktivita	Umožňuje změnit způsob prezentace informací v aplikaci BaseCamp prostřednictvím aktivit <i>Aktivita</i> , strana 2. (<i>Aktivita</i> , strana 2)
② Panel nástrojů	Umožňuje rychlý přístup k funkcím a nástrojům. Panel nástrojů je možné přizpůsobit (<i>Přizpůsobení panelu nástrojů</i> , strana 1).
③ Zařízení	Zobrazí v horní části oblasti Knihovna a zařízení seznam připojených zařízení. Na připojených zařízeních můžete zobrazit mapové produkty. Do připojených zařízení můžete odesílat informace o trasových bodech a trasách (<i>Odesílání dat do připojeného zařízení</i> , strana 14) a můžete z nich také informace přijímat (<i>Přenos dat z připojeného zařízení</i> , strana 14).
④ Moje sbírka	Zobrazí seznamy a složky ve složce (<i>Správa dat</i> , strana 13) pod seznamem zařízení v oblasti Knihovna a zařízení <i>Správa dat</i> , strana 13. Moje sbírka
⑤ Mapa	Zobrazuje mapu, trasové body, trasy, prošlé trasy, body zájmu a další podrobnosti mapy (<i>Mapa</i> , strana 2).
⑥ Výsledky vyhledávání	Umožňuje vyhledávání a filtrování uložených dat a mapových informací pomocí nástroje pro vyhledávání (<i>Panel nástrojů pro vyhledávání</i> , strana 6). Zobrazí výsledky vyhledávání.
⑦ Informace	Zobrazuje položky seznamu pro složku (<i>Správa dat</i> , strana 13) nebo seznam připojených zařízení, která jste vybrali v oblasti Knihovna a zařízení <i>Správa dat</i> , strana 13. Moje sbírka
⑧ Ovládací prvky mapy	Umožňuje navigovat na mapě a upravit zobrazení (<i>Ovládací prvky mapy</i> , strana 2).
⑨ Celková mapa	Poskytuje zeměpisný kontext pro mapu zobrazením rozsáhlejšího a méně detailního pohledu (<i>Zobrazení mapy</i> , strana 3).

Přizpůsobení panelu nástrojů

Na panelu nástrojů můžete odebrat nebo přidávat položky a můžete si také přizpůsobit vzhled položek panelu.

1 Vyberte možnost **Zobrazit > Vlastní nastavení panelu nástrojů**.

2 Vyberte možnost:

- Pokud chcete přidat položku na panel nástrojů, přetáhněte položku na panel nástrojů.
- Pokud chcete odebrat položku z panelu nástrojů, přetáhněte položku mimo panel nástrojů.
- Pokud chcete upravit vzhled panelu nástrojů, výběrem možnosti z nabídky **Zobrazit** změňte vzhled ikon a textu.

- Pokud chcete ikony a text na panelu nástrojů zmenšit, vyberte zaškrťovací políčko **Použít malé**.
- Pokud chcete obnovit výchozí panel nástrojů, přetáhněte do panelu nástrojů výchozí nastavení.

3 Vyberte možnost **Hotovo**.

Skrytí a zobrazení panelu nástrojů

- Pokud chcete panel nástrojů skryt, vyberte možnost **Zobrazit > Skryt panel nástrojů**.
- Pokud chcete panel nástrojů zobrazit, vyberte možnost **Zobrazit > Zobrazit panel nástrojů**.

Používání upozornění

Ikona  se zobrazí v pravém horním rohu panelu nástrojů, když jsou k dispozici nové aktualizace, upgrady, funkce nebo akce. Upozornění můžete zobrazit, odmítnout a vymazat.

- 1 Stiskněte tlačítko .
- 2 Vyberte možnost:
 - Výběrem ikony  zobrazíte další informace nebo akce pro upozornění.
 - Pokud chcete upozornění zrušit, vyberte možnost .
 - Pokud chcete zrušit všechna upozornění, vyberte možnost **Vymazat**.

Aktualizace aplikace BaseCamp

Než bude možné aktualizovat aplikaci BaseCamp, je nutné mít k dispozici aktivní připojení k Internetu.

POZNÁMKA: Pokud jste aplikaci BaseCamp nainstalovali z Mac App StoreSM, není tato funkce k dispozici.

Ve výchozím nastavení aplikace automaticky kontroluje dostupnost aktualizací. Aplikaci můžete aktualizovat také ručně.

- 1 Vyberte možnost **BaseCamp** > **Vyhledat aktualizace**.
- 2 Pokud je aktualizace k dispozici, vyberte možnost **Stáhnout aktualizaci nyní**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zavřít okno aplikace a nainstalovat aktualizaci, vyberte možnost **Použít aktualizaci nyní**.
 - Pokud chcete být upozorněni při příštím spuštění aplikace BaseCamp, vyberte možnost **Později**.
- 4 V případě potřeby dokončete instalaci podle pokynů na obrazovce.

Aktualizace softwaru zařízení

Před aktualizací softwaru zařízení musíte nejprve nainstalovat aplikaci Garmin® WebUpdater.

Své zařízení můžete na nejnovější softwarovou verzi aktualizovat prostřednictvím aplikace BaseCamp.

- 1 Klikněte na zařízení pravým tlačítkem myši a vyberte možnost **Vyhledání novější verze softwaru zařízení**.
- 2 Pokud je k dispozici aktualizace softwaru pro vaše zařízení, vyberte možnost **Aktualizovat**.
- 3 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Aktivita

Pomocí aktivit si můžete snadno upravit způsob zobrazování informací v aplikaci BaseCamp. V každé aktivitě jsou uloženy předvolby tras a zobrazení optimalizované pro danou aktivitu. Jednotlivé aktivity si můžete přizpůsobit nebo si můžete vytvořit nové.

Výběr aktivity

V rozevíracím seznamu v panelu nástrojů vyberte aktivitu.

Všechny nové trasy, které vytvoříte, využijí jako výchozí vybranou aktivitu. Můžete upravit vlastnosti trasy a změnit tak aktivitu využívanou na trase (*Předvolby trasování, strana 15*).

Přidání aktivity

- 1 Na panelu nástrojů vyberte možnost **Aktivita** > **Správa aktivit**.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Zadejte název aktivity.
- 4 Vyberte typ aktivity.
- 5 Vyberte ikonu pro danou aktivitu (volitelně).

- 6 Vyberte možnost **OK**.

- 7 Vyberte možnosti pro daný profil aktivity (volitelně) (*Přizpůsobení aktivity, strana 2*).

Přizpůsobení aktivity

Můžete nastavit možnosti pro každou aktivitu. Pro všechny aktivity nejsou dostupné všechny možnosti.

- 1 Vyberte možnost **Upravit** > **Správa aktivit**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete přizpůsobit funkce zobrazené na mapě během používání aktivity, vyberte možnost  (*Zobrazení a předvolby map, strana 15*).
 - Pokud chcete přizpůsobit předvolby trasy pro danou aktivitu, vyberte možnost  (*Předvolby trasování, strana 15*).
 - Pokud chcete přizpůsobit název a ikonu aktivity, vyberte možnost .

Skrytí aktivity

Aktivitu lze skryt, takže se nezobrazuje v rozevíracím seznamu na panelu nástrojů.

- 1 Vyberte možnost **Upravit** > **Správa aktivit**.
- 2 Vyberte aktivitu, kterou chcete skryt.
- 3 Stiskněte tlačítko .

Mapa

Základní mapa obsahuje významná města a hlavní silnice. Jiné mapové produkty obsahují další informace, jako jsou ulice, adresy, body zájmu nebo topografické údaje. Data mapy se zobrazí pouze v případě, že je mapa nainstalována, odemčena a vybrána.

Aplikaci BaseCamp můžete také použít k zobrazení mapy, která je načtena do kompatibilního zařízení GPS nebo na kartu SD (*Zobrazení map na připojeném zařízení, strana 3*).

Množství viditelných podrobností na mapě si můžete upravit nastavením předvoleb pro zobrazení a dalších mapových funkcí (*Zobrazení a předvolby map, strana 15*).

Výběr mapy

Abyste si mohli zobrazit mapová data, musíte odemknout mapový produkt.


Odlišné mapové produkty obsahují odlišné typy mapových dat. Máte-li v počítači nainstalováno více mapových produktů nebo máte k počítači připojeno zařízení s předinstalovanými mapami, můžete si vybrat, který mapový produkt chcete zobrazit.

POZNÁMKA: Výběr mapového produktu ovlivňuje způsob, jak jsou na mapě vytvářeny a zobrazovány trasy. Pokud chcete pracovat s trasami, zvolte mapy s podrobnějšími informacemi o silnicích a poloze.

- 1 Vyberte možnost **Mapy**.
- 2 Vyberte nainstalovaný mapový produkt.

Ovládací prvky mapy

U dolního okraje mapy se nachází ovládací panel mapy.



① Šipky pro posun	Výběrem šipek posouváte mapu.
② Posuvník přiblížení	Posunutím přibližujete a oddalujete mapu.
③ Kompasový glóbus	Přetáhnutím otočíte orientaci mapy a úhel zobrazení.
④ Posuvník detailů	Slouží k nastavení množství podrobností zobrazovaných na mapě. Chcete-li zvýšit rychlost vykreslování mapy, snižte úroveň podrobností.
⑤ Zobrazit možnosti	Umožňuje zobrazit nebo skrýt štítky a překrytí (<i>Zobrazení a předvolby map, strana 15</i>).

Zobrazení mapy

V aplikaci BaseCamp lze mapu zobrazit ve dvourozměrném zobrazení, v trojrozměrném zobrazení nebo v obou zobrazeních.

Celková mapa poskytuje širší pohled s menším počtem detailů. Celkovou mapu můžete zobrazit nebo skrýt nebo ji přesunout na libovolné místo v hlavním zobrazení mapy.

Změna zobrazení mapy

1 Vyberte možnost **Zobrazit**.

2 Vyberte možnost:

- Chcete-li mapu zobrazit dvourozměrně v pohledu shora dolů, vyberte možnost **Zobrazit pouze mapu 2D**.
- Chcete-li mapu zobrazit trojrozměrně v nastavitelném pohledu, vyberte možnost **Zobrazit pouze mapu 3D**.
- Chcete-li vedle sebe zobrazit dvourozměrnou i trojrozměrnou mapu, vyberte možnost **Zobrazit mapy 2D i 3D**.
- Chcete-li zobrazit celkovou mapu, když je skrýt, vyberte možnost **Zobrazit celkovou mapu**.
- Chcete-li skrýt celkovou mapu, když je zobrazená, vyberte možnost **Skrýt celkovou mapu**.

Posunutí mapy

Vyberte možnost:

- Vyberte možnost **Nástroje > Ruční** a mapu přetáhněte.
- Přetáhněte celkovou mapu.
Tmavý obdélník na celkové mapě představuje oblast, která je zobrazena na mapě.

Přibližování a oddalování na mapě

1 Vyberte možnost **Nástroje > Lupa**

2 Vyberte možnost:

- Kliknutím na bod na mapě přiblížte příslušný bod.
- Kliknutím pravým tlačítkem myši na bod na mapě oddalte příslušný bod.
- Pomocí kolečka pro procházení na myši přiblížte nebo oddalte zobrazení.
- Tažením napříč mapou přiblížte označenou oblast.

Otočení mapy

Mapu ve zobrazení 2D můžete otáčet.

1 Vyberte možnost **Nástroje > Ruční**.

2 Klikněte na mapu pravým tlačítkem myši a přetáhněte doleva nebo doprava.

3 Výběrem možnosti **Zobrazit > Zarovnat severem nahoru** se vrátíte k orientaci mapy severem nahoru.

Změna úhlu zobrazení 3D

Než budete moci upravit úhel zobrazení mapy, musíte pro mapu povolit zobrazení 3D (*Změna zobrazení mapy, strana 3*).

1 Vyberte možnost **Nástroje > Ruční**.

2 Klikněte na mapu pravým tlačítkem myši a přetáhněte nahoru, dolů, doleva nebo doprava.

3 Výběrem možnosti **Zobrazit > Zarovnat severem nahoru** se vrátíte k orientaci mapy severem nahoru.

Procházení mapy

Můžete zobrazit více informací o objektech a provádět různé akce přímo z mapy. Dostupné akce se mění podle funkcí mapy a položek blízko kurzoru.

1 Vyberte možnost **Nástroje > Selektor**.

2 Vyberte možnost:

- Umístěte kurzor myši nad oblast nebo položku na mapě a zobrazte tak více informací o dané oblasti či položce.
- Kliknutím pravým tlačítkem myši na oblast nebo položku na mapě zobrazíte seznam dostupných možností.

Měření vzdálenosti na mapě

Můžete měřit vzdálenost, směr pohybu a plochu mezi dvěma nebo více body na mapě.

1 Vyberte možnost **Nástroje > Měření**.

2 Vyberte počáteční bod na mapě.

3 Výběrem druhého bodu označte segment, který chcete změřit.

Mezi oběma body se zobrazí čára a tyto údaje se zobrazí na mapě.

- Celková vzdálenost mezi dvěma body.
- Směr od prvního k druhému bodu.
- Změna nadmořské výšky z jednoho bodu do druhého (pouze topografické mapy).

4 Výběrem dalších bodů přidáte další segmenty.

Zobrazí se čára mezi dalšími dvěma body a oblast mezi prvním a posledním bodem se vystínuje, aby se označily rozměry oblasti. Tyto údaje se zobrazí na mapě.

- Celková vzdálenost z prvního do posledního bodu.
- Směr od prvního k poslednímu bodu.
- Celková plocha ohraničená segmenty.
- Změny nadmořské výšky mezi jednotlivými body a celkové změny stoupání a klesání pro všechny segmenty (pouze topografické mapy).

5 Výběrem možnosti **Nástroje > Měření** vymažete všechny segmenty z mapy a můžete začít znovu.

Zobrazení map na připojeném zařízení

Aplikaci BaseCamp můžete také použít k zobrazení mapy, která je načtena do kompatibilního zařízení GPS nebo na kartu SD.

1 Připojte k počítači zařízení GPS nebo čtečku paměťových karet SD.

Další informace naleznete v návodu k obsluze zařízení.

Název zařízení nebo karty SD se zobrazí v oblasti Knihovna a zařízení.

2 Vyberte možnost **Mapy** a vyberte mapu.

Odesílání map do zařízení

Při odesílání uložených položek do připojeného zařízení můžete také odeslat mapy oblastí obklopujících tyto položky.

1 Připojte zařízení k počítači.

2 Vyberte možnost **Moje sbírka > Přenos > Odeslat 'Moje sbírka' do zařízení**.

3 Vyberte zařízení a označte zaškrtnutím políčko **Odeslat po skončení mapy prostřednictvím aplikace MapInstall**.

4 Vyberte možnost **Odeslat**.

5 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Tisk mapy

Oblast mapy můžete vytisknout na jednu stránku nebo na několik stránek, čímž lze vytvořit plakátový výtisk.

- 1 Vyberte oblast na mapě.
- 2 Pokud je třeba, vybranou polohu zvětšete.
- 3 Vyberte možnost **Soubor > Tisk**.
- 4 Zadejte název tištěné mapy.
- 5 Vyberte možnost **Rozvržení**.
- 6 Vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Tisk s přizpůsobením na 1 stránku** – oblast mapy se vytiskne na jedinou stránku.
 - Vyberte možnost **Tisk plakátu** – oblast mapy se vytiskne na více stránek.
Pomocí posuvníků můžete definovat rozměry a počet stránek pro mapu.
- 7 Chcete-li změnit předvolby stránky, jako je orientace stránky a velikost papíru, vyberte možnost **Nastavení stránky** (volitelně).
- 8 Výběrem možnosti **Náhled/tisk** zobrazíte a upravíte tiskový výstup (volitelně).
- 9 Vyberte možnost **Tisk**.

Snímky BirdsEye a uživatelské mapy Garmin

Můžete stahovat nebo importovat doplňkové mapové informace označované jako překrytí, které mohou být zobrazeny na mapě. Překrytí, jako například BirdsEye Satellite Imagery, můžete uložit do počítače nebo kompatibilního zařízení Garmin. Data překrytí můžete spravovat stejně jako jiná data, včetně přesunu překrytí do a z kompatibilních zařízení Garmin a uspořádání překrytí pomocí seznamů (*Seznamy a složky seznamů*, strana 13).

Snímky BirdsEye

Snímky BirdsEye jsou mapové snímky s možností stahování ve vysokém rozlišení, včetně detailních satelitních snímků a topografických map na rastrové bázi. Pomocí aplikace BaseCamp můžete stahovat snímky BirdsEye do svého počítače, prohlížet si snímky na počítači a přenášet snímky do kompatibilního zařízení Garmin.

Předplatné a kredity BirdsEye

Abyste mohli stahovat a používat snímky BirdsEye, musí mít vaše zařízení aktivní předplatné nebo kredity BirdsEye. Pokud si chcete zakoupit předplatné nebo kredity pro produkty BirdsEye dostupné ve vaší oblasti, přejděte na adresu garmin.com/birdseye.

Produkty BirdsEye Satellite Imagery a BirdsEye TOPO Raster umožňují během období předplatného neomezené stahování snímků. Jedno předplatné je vázáno na jedno zařízení. U produktů předplatného nelze stažené snímky přenášet do zařízení poté, co vyprší předplatné pro zařízení.

Produkty BirdsEye Select Raster poskytují kredity pro omezené stahování snímků. Každý kredit umožňuje stažení jednoho kilometru čtverečního snímků. Platnost snímků stahovaných prostřednictvím kreditů není omezená a můžete je přenášet do zařízení přidruženého ke kreditům po celou dobu životnosti zařízení. Množství zahrnutých kreditů se liší v závislosti na produktu. Všechny kredity je nutné využít v rámci období uvedeného na stránce produktu. Snímky stažené prostřednictvím kreditů jsou vázány pouze na jedno zařízení a nelze je obnovit, pokud jsou ze zařízení a počítače vymazány.

Produkty BirdsEye

K dispozici je několik produktů BirdsEye.

BirdsEye Satellite Imagery: Poskytuje detailní satelitní snímky z celého světa. Tento produkt poskytuje předplatné na jeden rok na neomezené stahování snímků.

BirdsEye Select Raster: Nabízí mapy na rastrové bázi s obrysy terénu a body zájmu. Snímky jsou dostupné pro několik oblastí v Evropě. Tento produkt poskytuje kredity pro omezené stahování snímků.

BirdsEye TOPO Raster: Nabízí topografické mapy na rastrové bázi od organizací U.S. Geological Survey (USGS) a National Research Council (NRC). Snímky jsou k dispozici pro USA a Kanadu. Tento produkt poskytuje předplatné na jeden rok na neomezené stahování snímků.

Aktivace produktů BirdsEye prostřednictvím aplikace BaseCamp

Chcete-li aktivovat produkty BirdsEye prostřednictvím aplikace BaseCamp, musíte si zařízení zaregistrovat ve službě Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Po zakoupení produktu BirdsEye jej musíte aktivovat a přidružit ke svému zařízení předplatné nebo kredit. Svůj produkt můžete aktivovat prostřednictvím aplikace BaseCamp.

POZNÁMKA: Pokud je předplatné BirdsEye součástí zařízení, je již k vašemu zařízení přidruženo a nemusíte jej aktivovat.

- 1 Na stránce www.garmin.com/basecamp si stáhnete aplikaci BaseCamp a nainstalujete si ji.

POZNÁMKA: Pokud už máte aplikaci BaseCamp nainstalovanou, možná bude nutné aktualizovat ji na nejnovější verzi.

- 2 Spustíte aplikaci BaseCamp a připojíte zařízení k počítači.

Název zařízení se zobrazí v oblasti Knihovna a zařízení.

- 3 Vyberte možnost **BirdsEye > Stáhnout snímky BirdsEye**.

- 4 Z rozevíracího seznamu vyberte zařízení, ke kterému chcete přidružit předplatné nebo kredit, a vyberte možnost **Pokračovat**.

POZNÁMKA: Ke svému produktu BirdsEye můžete přidružit pouze jedno zařízení. Po přidružení zařízení nemůžete předplatné ani kredit přenést do jiného zařízení. Produkt BirdsEye můžete používat na dalších zařízeních pouze v případě, pokud si zakoupíte další předplatné nebo kredity.

- 5 Vyberte možnost:

- Pokud chcete aktivovat předplatné, vyberte možnost **Kde je moje předplatné?**
- Pokud chcete aktivovat kredity, vyberte možnost **Kde je můj kredit?**

- 6 Zadejte své přihlašovací údaje Garmin a vyberte možnost **Pokračovat**.

- 7 Vyberte produkt BirdsEye, který chcete aktivovat, a vyberte možnost **Aktivovat**.

POZNÁMKA: Zobrazí se naposled zakoupený produkt BirdsEye. Z rozevíracího seznamu můžete vybrat jiný produkt.

Produkt BirdsEye je aktivován a předplatné nebo kredit se přidruží k zařízení. Po dokončení aktivace můžete stahovat snímky BirdsEye.

Stahování snímků BirdsEye na počítači Mac

Než budete moci stahovat a používat snímky BirdsEye, musí mít vaše zařízení aktivní předplatné nebo kredity.

Snímky BirdsEye můžete stahovat do počítače Mac a do kompatibilních zařízení Garmin.

- 1 Spustíte aplikaci BaseCamp a připojíte zařízení k počítači.

Vaše zařízení se zobrazí v seznamu zařízení BaseCamp.

POZNÁMKA: Vyčkejte na načtení zařízení.

- 2 Vyberte možnost **Moje sbírka** nebo seznam, na který lze stažený soubor snímků přidat.

3 Vyberte možnost **BirdsEye > Stáhnout snímky BirdsEye**.

4 Z rozevíracího seznamu vyberte svoje zařízení.

5 Výběrem možnosti **Po stáhnutí zkopírovat snímky do zařízení** zkopírujete ihned po stažení soubor snímků do zařízení (volitelně).

6 Vyberte možnost **Pokračovat**.

7 Vyberte produkt služby Snímky BirdsEye.

Pokud má vaše zařízení pro vybraný produkt aktivní předplatné, je předplatné potvrzeno prostřednictvím zprávy.

Pokud vaše zařízení předplatné nemá, můžete si pro některé produkty stáhnout omezený náhled snímků. Náhled snímků je určen pouze pro účely hodnocení. Lze uložit vždy jeden náhled. Pokud stáhnete jiný náhled, stávající náhled se automaticky přepíše.

8 Vyberte možnost pro definici oblasti na mapě, jejíž snímky chcete stáhnout:

- Chcete-li vybrat obdélníkovou oblast, vyberte možnost **Vybrat pole** a tažením nakreslete na mapu obdélník.
- Pokud chcete vybrat oblast volného tvaru, vyberte možnost **Vybrat tvar** a vytvořte na mapě daný tvar.
Na mapě můžete vybrat body, které určí body daného tvaru, nebo můžete tažením nakreslit okraje tvaru.

Pokud vybraný produkt vyžaduje kredity, zobrazí se cena v kreditech za vybranou oblast.

9 Z rozevíracího seznamu vyberte možnost kvality obrazu (volitelně).

Zobrazí se odhadovaná velikost souboru pro vybranou kvalitu snímku. Pokud kopírujete snímky do zařízení, měli byste ověřit, zda má zařízení k dispozici dostatek volné paměti pro soubor snímků. Pokud nemáte v úložišti dostatek místa, můžete snížit kvalitu snímků nebo zmenšit velikost oblasti.

10 Vyberte možnost **Potvrdit**.

11 Pokud vybraný produkt vyžaduje kredity, zadejte své přihlašovací údaje k účtu Garmin a potvrďte uplatnění kreditů.

12 Zadejte název pro stažený soubor snímků (volitelně).

Začne přenos souboru snímků, pokud je povolený.

Odeslání stažených snímků BirdsEye do vašeho zařízení

Než budete moci odeslat snímky BirdsEye do svého zařízení, musíte si snímky stáhnout do počítače, a zařízení také musí mít na soubor snímků dostatek volného místa v úložišti.

Stažené soubory snímků BirdsEye můžete odeslat do kompatibilního zařízení Garmin s aktivním předplatným pro daný typ snímků. Soubory snímků stažených pomocí kreditů lze zaslat pouze do zařízení, pro které byly aktivovány a staženy.

1 Připojte zařízení k počítači.

Vaše zařízení se zobrazí v seznamu zařízení.

2 Pravým tlačítkem myši klikněte na stažený soubor snímků a vyberte možnost **Odeslat do**.

3 Vyberte složku ve svém zařízení a vyberte možnost **OK**.

Lišta průběhu zobrazuje průběh přenosu dat.

Stažené snímky BirdsEye po vypršení předplatného

U produktů předplatného nelze stažené snímky přenášet do zařízení poté, co vyprší předplatné pro zařízení. Pokud je ze zařízení nevymažete, můžete snímky uložené v zařízení nadále používat. Pokud jste si snímky stáhli do počítače, můžete je i nadále prohlížet pomocí aplikace BaseCamp, můžete je ale přenášet pouze do zařízení s aktivním předplatným pro daný typ snímků.

Platnost snímků stahovaných prostřednictvím kreditů není omezená a můžete je přenášet do zařízení přidruženého ke kreditům po celou dobu životnosti zařízení.

Odstraňování snímků BirdsEye

OZNÁMENÍ

Odstraněné snímky BirdsEye nelze obnovit.

- Pokud odstraníte snímky stažené prostřednictvím kreditů, musíte si je opět stáhnout pomocí dalších kreditů.
- Pokud ze svého zařízení odstraníte snímky získané na základě předplatného, nemůžete snímky přenést zpět do zařízení poté, co předplatné pro dané zařízení vyprší.

K odstranění snímků BirdsEye ze zařízení nebo počítače můžete použít aplikaci BaseCamp.

Pravým tlačítkem myši klikněte na snímek, který chcete odstranit, a vyberte možnost **Odstranit**.

Snímky se odstraní z vybraného umístění. Odstraněním snímků z počítače nedojde k jejich odstranění z vašeho zařízení.

Uživatelské mapy Garmin

Uživatelské mapy Garmin poskytují snímky, například satelitní fotografie, mapy parků nebo jiné informace, které lze zobrazit na mapě jako překrytí.

Uživatelské mapy Garmin můžete stahovat z fóra uživatelských map Garmin nebo z jiných webových stránek. Můžete také vytvořit své vlastní uživatelské mapy Garmin. Další informace naleznete na adrese garmin.com/custommaps.

Import uživatelských map Garmin

Můžete importovat uživatelské mapy Garmin, včetně překrytí ve formátu KML a archivů překrytí ve formátu KMZ. Můžete také uživatelské mapy Garmin odeslat do podporovaných zařízení Garmin.

- 1 Stáhněte si soubor uživatelské mapy do počítače.
- 2 Vyberte umístění pro uložený soubor mapy (*Výběr umístění pro uložení datové soubory, strana 13*).
- 3 Vyberte možnost **Soubor > Importovat do '[název]'**.
- 4 Vyberte soubor uživatelské mapy a vyberte možnost **Importovat**.

Uživatelská mapa se uloží jako překrytí.

Zobrazení překrytí

- 1 Vyberte překrytí.
- 2 Výběrem možnosti **Zobrazit > Zobrazit vybraná data na mapě** vycentrujete mapu na překrytí.
- 3 Pokud se překrytí zobrazí jako obrys bez snímků, vyberte možnost **Zobrazit > Zobrazit překrytí (uživatelské mapy Garmin a snímky BirdsEye)**.

Skrytí překrytí

U snímků BirdsEye, uživatelských map Garmin a dalších překrytí můžete skrýt detaily, aby se na mapě zobrazovala pouze jako obrys.

Vyberte možnost **Zobrazit > Skrýt překrytí (uživatelské mapy Garmin a snímky BirdsEye)**.

Změna pořadí vykreslování pro překrytí

Můžete nastavit pořadí vykreslování pro snímky BirdsEye, uživatelské mapy Garmin a další překrytí, abyste změnili způsob, jakým jsou na sobě překrytí umístěna na mapě.

POZNÁMKA: Tato funkce není k dispozici pro všechna překrytí.

- 1 Dvakrát klikněte na překrytí.
- 2 Pomocí posuvníku upravte pořadí vykreslování.

Překrytí s vyšším nastavením pořadí vykreslování se zobrazují na překrytích s nižším nastavením pořadí vykreslování.

Panel nástrojů pro vyhledávání

Panel nástrojů pro vyhledávání umožňuje vyhledávat polohy. Můžete prohledávat uživatelská data, mapová data a online zdroje.

Základní vyhledávání

Ve výchozím nastavení zobrazuje řádek pro vyhledávání výsledky vyhledávání od poloh nejbližších středu mapy.

- 1 Vyberte polohu pro vyhledávání.
- 2 Do panelu nástrojů pro vyhledávání zadejte název bodu zájmu, adresu nebo uživatelská data pro vyhledávání a stiskněte klávesu **return** na klávesnici.

Podrobné vyhledávání

- 1 Vyberte možnost **Hledat > Možnosti hledání**.
- 2 Zadejte termín.
- 3 Vyberte typ vyhledávání.
- 4 Vyberte možnost **Další možnosti** a zpřesněte výsledky vyhledávání (volitelně).
- 5 Vyberte možnost **Vyhledat**.

Menu Hledat

Menu Hledat spolu s panelem nástrojů Vyhledat vám pomohou položky najít rychle. Menu Hledat můžete využít také k vyhledání souřadnic na mapě.

Uložení polohy z vyhledávání

- 1 Vyhledejte polohu (*Podrobné vyhledávání, strana 6*).
- 2 Z výsledků vyhledávání vyberte pozici.
Informace o pozici se zobrazí na mapě.
- 3 Vyberte seznam nebo vyberte možnost **Moje sbírka**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Přetáhněte položku z výsledků vyhledávání do seznamu.
 - Z informací o poloze na mapě vyberte možnost **►**.

Trasové body

Trasové body jsou polohy, které zaznamenáte a uložíte do zařízení. Pomocí trasových bodů lze vyznačit, kde jste, kam směřujete nebo kde jste byli. Můžete přidávat podrobnosti o poloze, jako například název, nadmořskou výšku a hloubku.

Označení trasového bodu na mapě

Jako trasový bod můžete označit libovolný bod na mapě. Trasové body se automaticky ukládají.

- 1 Vyberte umístění pro uložený trasový bod (*Výběr umístění pro uložení datové soubory, strana 13*).
- 2 Vyberte možnost **Nástroje > Trasový bod**.
- 3 Vyberte místo na mapě pro označení trasového bodu.
Trasový bod je uložen.

Přesunutí trasového bodu

- 1 Vyberte trasový bod.
POZNÁMKA: Pokud není mapa vycentrována na trasový bod, klikněte na trasový bod pravým tlačítkem myši a vyberte možnost **Zobrazit** na mapě.
- 2 Vyberte možnost **Nástroje > Ruční**.
- 3 Přetáhněte trasový bod na novou polohu.
TIP: Trasový bod můžete také přesunout změnou souřadnic ve vlastnostech trasového bodu (*Úprava vlastností trasových bodů, strana 6*).

Úprava vlastností trasových bodů

Můžete změnit vlastnosti trasového bodu, například název, souřadnice a symbol. Můžete také změnit vlastnosti více trasových bodů najednou. Změny vlastností trasového bodu se ukládají automaticky.

- 1 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete upravit jeden trasový bod, dvakrát na něj klikněte.
 - Pokud chcete upravit více trasových bodů, vyberte několik trasových bodů (*Vyhledávání více položek, strana 14*) a stiskněte na klávesnici kombinaci **⌘+I**.
- 2 Vyberte možnost **Obecné**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete upravit název trasového bodu, vyberte možnost **Název** a zadejte název.
 - Pokud chcete k trasovému bodu přidat komentář, vyberte možnost **Komentář** a zadejte komentář.
 - Pokud chcete změnit symbol přiřazený trasovému bodu, vyberte možnost **Vybrat** vedle symbolu trasového bodu a vyberte jiný symbol.
- 4 Vyberte možnost **Rozšířené**.
- 5 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete upravit souřadnice trasového bodu, vyberte možnost **Pozice** a zadejte nové souřadnice.
 - Pokud chcete k trasovému bodu přidat poloměr okruhu pro upozornění, vyberte možnost **Blízkost** a zadejte vzdálenost.
 - Pokud chcete upravit nadmořskou výšku trasového bodu, vyberte možnost **Nadmořská výška** a zadejte nadmořskou výšku.
 - Pokud chcete nastavit, jak se bod zobrazuje na mapě, vyberte hodnotu z rozevíracího seznamu **Zobrazení**.
- 6 Vyberte možnost **Kontaktní údaje** a zadejte kontaktní informace pro trasový bod.

Poklady

Hledání pokladů je aktivita, při níž účastníci skrývají nebo hledají skryté poklady. Poklad obsahuje souřadnice, nápovědu, záznamy a další informace o pokladu. Přejděte na adresu geocaching.com a stáhněte si schránky s poklady.

V aplikaci BaseCamp není možné schránky s poklady hledat ani vytvářet. Poklad musíte přenést z připojeného zařízení Garmin nebo naimportovat soubor s pokladem, který jste stáhli na adrese geocaching.com.  označuje poklad v oblasti Knihovna a zařízení a na mapě.

Importování pokladu z připojeného zařízení Garmin

Než budete moci schránku s pokladem naimportovat do složky **Moje sbírka**, musíte mít schránku s pokladem načtenou ve svém zařízení GPS Garmin.

- 1 Připojte zařízení GPS Garmin obsahující data pokladu ke svému počítači.
- 2 Přeneste data pokladu ze zařízení (*Přenos dat z připojeného zařízení, strana 14*).

Importování souborů s poklady

- 1 Přejděte na adresu geocaching.com.
- 2 Stáhněte si do počítače jeden nebo více souborů s poklady.
- 3 Vyberte umístění pro soubory s poklady (*Výběr umístění pro uložení datové soubory, strana 13*).
- 4 Vyberte možnost **Soubor > Importovat do '[název]'**.

- 5 Vyberte stažené soubory s poklady a vyberte možnost **Importovat**.

Vyhledávání pokladů

Než budete moci hledat poklady, musíte je stáhnout poklad na adrese geocaching.com a nainstalovat jej do aplikace BaseCamp.

- 1 Vyhledejte poklady (*Podrobné vyhledávání, strana 6*).
- 2 Vyberte poklad.
Na mapě se zobrazí informační bublina se zobrazením pokladu.

Označení pokladu jako nalezeného

Poklady můžete označovat, abyste měli přehled, které poklady jste našli. Pokud ve svém zařízení označíte poklad jako nalezený, poklad se při příštím připojení zařízení aktualizuje v aplikaci BaseCamp.

- 1 Dvakrát klikněte na poklad.
- 2 Stiskněte tlačítko .
Ikona pokladu se změní na .

Zobrazení nápovědy a záznamů

Nápovědu pro poklad může vložit autor pokladu. Poskytuje další informace, které vám pomohou poklad najít. Záznamy pokladu mohou obsahovat komentáře od ostatních lidí, kteří poklad hledali.

- 1 Dvakrát klikněte na poklad.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li zobrazit nápovědu, vyberte možnost **Zobrazit nápovědu**.
 - Chcete-li zobrazit záznamy, vyberte možnost **Záznamy**.

Zobrazení webové stránky pro poklad

Můžete zobrazit webovou stránku, kde byl poklad původně zveřejněn.

- 1 Dvakrát klikněte na poklad.
- 2 Vyberte ID pokladu.
Výchozí webový prohlížeč se otevře na stránce přidružené k ID pokladu.

Změna informací o pokladu zobrazených na mapě

- 1 Dvakrát klikněte na poklad.
- 2 Z rozevírací nabídky vyberte možnost zobrazit pouze symbol, symbol a název nebo symbol a kód ID přidružený k pokladu.

Trasy, prošlé trasy a dobrodružství

Aplikace BaseCamp využívá trasy, prošlé trasy a dobrodružství ke zobrazení vámi navštívených míst a při pomoci s plánováním těch, která chcete navštívit.

- Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle (*Trasy, strana 7*).
- Je také itinerářem obsahujícím výchozí polohu, cíl, časy příjezdu a odjezdu a dobu, kterou chcete každý den strávit na cestě (*Plánovač cesty, strana 8*).
- Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně času, polohy a nadmořské výšky každého bodu (*Prošlé trasy, strana 9*).
- Dobrodružství je seskupení položek jako záznamů prošlých tras, trasových bodů, snímků a videí, které dokreslují vaše cestovní zážitky (*Garmin Adventures, strana 11*).

Trasy

Trasa je posloupnost trasových bodů nebo poloh, které vás dovedou až do cíle.

Vytvoření trasy

POZNÁMKA: Vybraný mapový produkt má vliv na způsob vytváření tras. Například mapy obsahující podrobnější informace o silnicích a poloze byste měli volit při vytváření jízdních tras (*Výběr mapy, strana 2*).

Vybraná aktivita má také vliv na způsob vytváření tras. Vybraná aktivita by měla odpovídat typu vybraného mapového produktu (*Výběr aktivity, strana 2*).

Vytvoření jednoduché trasy

Můžete vytvořit jednoduchou trasu mezi dvěma body.

- 1 Vyberte umístění pro uloženou trasu (*Výběr umístění pro uložené datové soubory, strana 13*).
- 2 Vyberte možnost **Upravit > Vytvořit trasu**.
- 3 V případě potřeby vyberte mapový produkt.
- 4 V případě potřeby změňte aktivitu.
- 5 Přetáhněte položku do políčka **Sem přetáhněte počáteční bod**.
- 6 Přetáhněte položku do políčka **Sem přetáhněte cílový bod**.
Trasa se zobrazí na mapě jako barevná čára.

Vytvoření trasy pomocí trasových bodů

Z uložených trasových bodů lze vytvořit trasu.

- 1 V případě potřeby vyberte mapový produkt.
- 2 V případě potřeby změňte aktivitu.
- 3 Vyberte několik trasových bodů, které se využijí na trase (*Vyhledávání více položek, strana 14*).
- 4 Klikněte pravým tlačítkem myši na vybrané trasové body a poté vyberte možnost **Vytvořit trasu z trasových bodů**.
Trasa se zobrazí na mapě jako barevná čára.
- 5 Zadejte název trasy (volitelně).

Vytvoření trasy na mapě

Trasu můžete vytvořit výběrem bodů na mapě nebo zakreslením trasy do mapy.

- 1 V případě potřeby vyberte mapový produkt.
- 2 V případě potřeby změňte aktivitu.
- 3 Vyberte umístění pro uloženou trasu (*Výběr umístění pro uložené datové soubory, strana 13*).
- 4 Vyberte možnost **Nástroje > Trasa**.
- 5 V případě potřeby zavřete okno nové trasy.
- 6 Vyberte počáteční bod trasy.
- 7 Vyberte body, které chcete přidat do trasy.
- 8 Kliknutím pravým tlačítkem myši trasu uložte.

TIP: Trasu můžete uložit také stisknutím tlačítka **esc** na klávesnici.

Trasa se zobrazí na mapě jako barevná čára.

Vytvoření trasy na základě prošlé trasy

Na základě prošlé trasy lze vytvořit trasu. To může být užitečné, pokud potřebujete aplikovat možnosti trasy na prošlou trasu nebo ji použít na zařízeních, která prošlé trasy nepodporují.

- 1 V případě potřeby vyberte mapový produkt.
- 2 V případě potřeby změňte aktivitu.
- 3 Vyberte prošlou trasu.
- 4 Vyberte možnost **Upravit > Vytvořit trasu z prošlé trasy > OK**.
Nová trasa se zobrazí vedle prošlé trasy.

Přejmenování trasy

- 1 Dvakrát klikněte na trasu.
- 2 V okně vlastností trasy zrušte zaškrtnutí políčka **Automatický název**.
- 3 Zadejte nový název.

Úprava informací o trase

- 1 Dvakrát klikněte na trasu.
- 2 V okně vlastností trasy vyberte možnost **Informace**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete k trase přidat poznámky, zadejte text do pole **Poznámky**.
 - Pokud chcete změnit barvu trasy, vyberte barvu ze seznamu **Barva**.
 - Pokud chcete s trasou propojit soubor, vyberte možnost **Soubor** a vyberte soubor z počítače.

Změna aktivity pro trasu

- 1 Dvakrát klikněte na trasu.
- 2 V okně vlastností trasy vyberte možnost **Aktivita**.
- 3 Vyberte aktivitu, kterou chcete aplikovat na celou trasu.
POZNÁMKA: Můžete změnit aktivitu pro určitý bod na trase, aniž byste měnili aktivitu přiřazenou ke zbytku trasy (**Úprava bodů trasy**, strana 8).
- 4 Výběrem možnosti  přepočítejte trasu s použitím nové aktivity.

Úprava bodů trasy

Body na trase můžete přidávat, odebírat, měnit jejich pořadí a plánovat je.

- 1 Dvakrát klikněte na trasu.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li přidat bod, přetáhněte trasový bod, trasu, prošlou trasu nebo nalezenou pozici do seznamu bodů.
 - Chcete-li bod odebrat, klikněte na něj pravým tlačítkem a vyberte možnost **Odebrat**.
 - Chcete-li bod přesunout na novou pozici na trase, přetáhněte bod na novou pozici.
 - Chcete-li bod přesunout o jednu pozici na trase nahoru, klikněte na bod pravým tlačítkem a poté vyberte možnost **Posunout nahoru**.
 - Chcete-li bod přesunout o jednu pozici na trase dolů, klikněte na bod pravým tlačítkem a poté vyberte možnost **Posunout dolů**.
 - Chcete-li obrátit pořadí všech bodů trasy, vyberte možnost  **Obrátit trasu**.
 - Pokud chcete naplánovat příjezd, odjezd nebo dobu pobytu pro určitý bod, vyberte tento bod a vyberte možnost .
 - Pokud chcete změnit typ aktivity přidružený k určitému bodu, vyberte tento bod a vyberte ikonu příslušné aktivity.
- 3 Výběrem ikony  trasu přepočítáte.

Úprava bodů trasy na mapě

Můžete přidávat nebo přesouvat body trasy na mapě. Pokud přidáte nebo přesunete body na pozice mimo silnice, trasa se nebude počítat pomocí silnic.

- 1 Když je trasa zobrazena na mapě, vyberte možnost **Nástroje Selektor**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Přetáhněte segment trasy na novou pozici. Na trasu se automaticky přidají nové body.

- Přidržte klávesu **option** na klávesnici a přetažením přesuňte bod na novou polohu.

Zobrazení popisu trasy

Můžete zobrazit podrobnou navigaci po trase.

- 1 Dvakrát klikněte na trasu.
- 2 V okně vlastností trasy vyberte možnost **Popis trasy**.
Body v okně budou nahrazeny podrobnou navigací po trase.
- 3 Vyberte zaškrťovací políčko **Vycentrovat na vybrané** a výběrem položky ze seznamu zobrazte navigaci na mapě.

Plánovač cesty

Aplikace BaseCamp umožňuje naplánovat kompletní itinerář trasy. Plány cesty můžete odesílat do svého navigačního zařízení GPS.

Vytvoření nové trasy

Chcete-li vytvořit trasu pomocí informací o adrese, musíte mít mapu, která tyto informace obsahuje.

Trasu můžete vypočítat automaticky na základě výchozí polohy, cíle a doby, po kterou chcete každý den řídit.

- 1 Vyberte možnost **Plánovač trasy > Nová trasa**.
- 2 Vyberte možnost **Nový**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vyberte počet dní cesty.
 - Pokud znáte data cesty pro vaši trasu, vyberte zaškrťovací políčko a vyberte datum odjezdu a datum návratu.
- 4 Vyberte maximální počet hodin cestování pro každý den.
- 5 Pokud se jedná o okružní cestu, vyberte zaškrťovací políčko.
- 6 Vyberte možnost **Spustit**.
- 7 Vyberte způsob cestování.
- 8 Zadejte výchozí polohu a cíl.
- 9 Pokud jste jako způsob cestování nastavili možnost **Létání**, vyberte možnost:
 - Vyberte možnost **Číslo letu** a zadejte názvy leteckých linek a čísla letů pro odlet, přílet a navazující lety.
 - Vyberte možnost **Letiště** a zadejte názvy letišť.
- 10 Vyberte volbu **Vytvořit trasu**.

Trasy a uzle

Po vytvoření trasy se po levé straně okna BaseCamp zobrazí detaily trasy. Trasa je uspořádána do uzlů. Každý uzel začíná bodem odjezdu a končí bodem příjezdu do cíle. Uzly se vytvářejí automaticky na základě informací zadaných při vytváření trasy. K trase můžete přidávat doplňující uzly, pokud plánujete během trasy navštívit další místa.

Každý uzel vaší trasy obsahuje detaily o cestě mezi bodem odjezdu a bodem příjezdu do cíle daného uzlu, včetně dnů cestování a časů odjezdu a příjezdu do cíle. V rámci každého uzlu můžete vyhledávat body zájmu a přidávat zastávky na trase.

POZNÁMKA: Časy odjezdu a příjezdu do cíle zobrazené v uzlech odrážejí skutečný čas v dané poloze na základě místního časového pásma.

Změna zobrazení trasy

Zobrazení trasy můžete změnit tak, aby se zobrazily nebo skryly podrobné informace o uzlech dané trasy.

Při prohlížení trasy vyberte možnost:

- Pokud chcete skrýt podrobnosti uzlu, vyberte možnost .

- Pokud chcete zobrazit podrobnosti uzlu, vyberte možnost .

Úprava trasy

Než bude možné trasu upravit, je nutné do počítače nebo zařízení alespoň jednu uložit.

Trasu můžete upravovat přidáváním uzlů, přidáváním a odebráním dnů, změnou časů příjezdu do cíle a odjezdu a přidáváním bodů zájmu, které chcete cestou navštívit. Provedené změny trasy se automaticky ukládají.

- 1 Vyberte možnost **Plánovač trasy > Otevřít poslední trasu**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte možnost **Otevřít**.
- 4 Upravte informace o trase nebo uzlu ([Úprava uzlu, strana 9](#)).
- 5 Vyberte možnost **Ukončit**.

Úprava názvu trasy a uzlu

Při prohlížení trasy vyberte možnost:

- Chcete-li změnit název trasy, vyberte název a zadejte nový název.
- Chcete-li změnit název uzlu, vyberte název a zadejte nový název.

Přidání uzlu k trase

Pokud plánujete na trase navštívit další místa, můžete pro každou polohu místa přidat uzel.

- 1 Při prohlížení trasy vyberte možnost **Přidat uzel**.
 - 2 Vyhledejte polohu.
 - 3 Z výsledků vyhledávání vyberte danou polohu.
 - 4 Vyberte možnost **Přidat k trase**.
- Nový uzel bude přidán na konec trasy.

Přidání bodu zájmu do uzlu

Pokud plánujete přidat při cestě z bodu odjezdu do bodu příjezdu v rámci uzlu zastávku, můžete hledat na trase.

- 1 Při prohlížení trasy vyberte uzel.
 - 2 Pomocí posuvníku **Přidat bod zájmu** vyberte polohu na trase.
- Na mapě se na trase zobrazí značka polohy pro vybrané umístění.
- 3 Vyberte zaškrtnuté pole **Vyhledat na trase**.
 - 4 Vyhledejte polohu.
 - 5 Z výsledků vyhledávání vyberte danou polohu.
- Na trasu bude do uzlu přidán bod zájmu.

POZNÁMKA: Ke každému bodu zájmu, který přidáte do uzlu, se přidá výchozí doba zastávky 30 minut. Časy odjezdu, příjezdu do cíle a zastávky v uzlu můžete změnit ([Úprava uzlu, strana 9](#)).

Úprava uzlu

Detaily trasy pro uzel můžete upravit.

POZNÁMKA: Časy odjezdu a příjezdu do cíle zobrazené v uzlech odrážejí skutečný čas v dané poloze na základě místního časového pásma.

- Pokud chcete změnit čas odjezdu pro uzel, vyberte bod odjezdu a poté vyberte čas.
 - Pokud chcete změnit čas příjezdu do cíle pro uzel, vyberte bod příjezdu a poté vyberte čas.
 - Pokud chcete změnit způsob cestování pro uzel, vyberte bod odjezdu a poté vyberte ikonu pro způsob cestování.
- POZNÁMKA:** K trase můžete přidat více způsobů cestování tak, že přidáte další uzly a změníte způsob cestování v každém uzlu.

- Pokud chcete do uzlu přidat den, vyberte možnost **+** vedle názvu uzlu.
- Pokud chcete z uzlu odebrat den, klikněte na den pravým tlačítkem myši a vyberte možnost **Odstranit den**.
- Pokud chcete změnit pořadí dnů, bodů odjezdu, bodů příjezdu do cíle a bodů výjezdu, přetáhněte položku na jakékoli místo v rámci trasy.

Odeslání trasy do zařízení

Než bude možné nahrát trasu do kompatibilního zařízení Garmin, je nutné do počítače uložit alespoň jednu trasu.

- 1 Připojte zařízení k počítači.
- 2 Vyberte možnost **Plánovač trasy > Otevřít poslední trasu**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Vyberte možnost **Přenos > Odeslat '[název]' do zařízení**.
- 5 Vyberte zařízení a vyberte zaškrtnuté políčko pro položky, které chcete odeslat.
- 6 Vyberte možnost **Odeslat**.

Prošlé trasy

Prošlá trasa je záznamem vaší cesty. Záznam prošlé trasy obsahuje informace o bodech podél zaznamenané trasy, včetně času, pozice a nadmožské výšky každého bodu.

Zobrazení bodů prošlé trasy a statistik

Lze zobrazit statistiku a souhrnná data pro jednotlivé body prošlé trasy, rozsah prošlých tras nebo celou prošlou trasu. Mnohá datová pole jsou k dispozici pouze pro prošlé trasy zaznamenané pomocí zařízení Garmin GPS.

- 1 Dvakrát klikněte na prošlou trasu.
- Okno vlastností prošlé trasy zobrazuje statistiku pro každý bod na prošlé trase.
- 2 Podržte klávesu **shift** na klávesnici a vyberte rozsah bodů, abyste zobrazili statistiku pro tyto body.

Úprava prošlé trasy

Můžete upravit informace pro celou prošlou trasu nebo pro jednotlivé body prošlé trasy. Nemůžete upravit prošlé trasy, které jsou ve vašem zařízení stále aktivní.

Úprava základních vlastností prošlé trasy

Prošlou trasu můžete přejmenovat a změnit její barvu.

- 1 Dvakrát klikněte na prošlou trasu.
- 2 Vyberte možnost:
 - Chcete-li prošlou trasu přejmenovat, vyberte možnost **Název** a zadejte nový název.
 - Chcete-li změnit barvu prošlé trasy, vyberte barvu z rozevíracího seznamu.

Úprava pokročilých vlastností prošlé trasy

Než budete moci upravit informace o nadmožské výšce prošlé trasy, musíte používat mapu obsahující data nadmožské výšky ([Výběr mapy, strana 2](#)).

Můžete upravit vlastnosti pro celou prošlou trasu.

- 1 Dvakrát klikněte na prošlou trasu.
 - 2 Stiskněte tlačítko .
 - 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete nahradit informace o nadmožské výšce pro všechny body na prošlé trase informacemi o nadmožské výšce z mapy, vyberte možnost **Nastavit prošlou trasu na mapovou nadmožskou výšku**.
- Data nadmožské výšky na mapě mohou být přesnější než data nadmožské výšky ze systému GPS.

- Chcete-li obrátit pořadí bodů prošlé trasy, vyberte možnost **Obrátit prošlou trasu**.
- Pokud chcete vycentrovat mapu na trasu, vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.

Úprava bodů prošlé trasy

Než budete moci upravit informace o nadmořské výšce prošlé trasy, musíte používat mapu obsahující data nadmořské výšky (*Výběr mapy, strana 2*).

- 1 Dvakrát klikněte na prošlou trasu.
- 2 Vyberte jeden bod nebo rozsah bodů (*Vyhledávání více položek, strana 14*).
- 3 Stiskněte tlačítko .
- 4 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete z prošlé trasy odebrat bod nebo rozsah bodů, vyberte možnost **Odstranit vybrané body**.
 - Pokud chcete prošlou trasu ve vybraném bodě rozdělit, vyberte možnost **Rozdělit ve vybraném bodě**.
Body uvedené pod vybraným bodem budou odebrány z aktuální prošlé trasy a uloží se jako nová prošlá trasa. Vybraný bod je zařazen do obou prošlých tras.
 - Pokud chcete nahradit informace o nadmořské výšce pro daný bod nebo rozsah bodů informacemi o nadmořské výšce z mapy, vyberte možnost **Nastavit body na mapovou nadmořskou výšku**.
Data nadmořské výšky na mapě mohou být přesnější než data nadmořské výšky ze systému GPS.

Filtrování bodů prošlé trasy

Body v prošlé trase lze filtrovat, odebrat nepotřebné body a zjednodušit trasu.

- 1 Dvakrát klikněte na prošlou trasu.
- 2 Vyberte možnost:
 - Vyberte bod.
 - Podržte tlačítko **shift** na klávesnici a vyberte rozsah bodů.
- 3 Vyberte možnost  > **Filtrovat prošlou trasu**.
- 4 Vyberte možnost:
 - Chcete-li filtrovat celou prošlou trasu, vyberte možnost **Celá prošlá trasa**.
 - Chcete-li filtrovat pouze vybraný rozsah bodů, vyberte možnost **Vybrané body prošlé trasy**.
- 5 Vyberte možnost:
 - Chcete-li nastavit minimální čas mezi body, vyberte možnost **Čas** a zadejte čas.
 - Chcete-li nastavit minimální vzdálenost mezi body, vyberte možnost **Vzdálenost** a zadejte vzdálenost.
 - Chcete-li aplikaci BaseCamp povolit automatickou úpravu počtu bodů, vyberte možnost **Automaticky** a použijte posuvník.
 - Chcete-li využít maximální počet rovnoměrně rozvržených bodů, vyberte možnost **Maximum bodů** a zadejte počet.
- 6 Vyberte možnost **Uložit původní prošlou trasu** a uložte kopii původní nefiltrované prošlé trasy (volitelně).
POZNÁMKA: Pokud původní prošlou trasu neuložíte, odebrané body budou z původní prošlé trasy trvale smazány.
- 7 Vyberte možnost **OK**.

Z prošlé trasy budou odebrány body podle filtrovacích kritérií.

Úprava bodu prošlé trasy na mapě

Můžete přidávat nebo přesouvat body prošlé trasy na mapě.

- 1 Dvakrát klikněte na prošlou trasu.
- 2 Vyberte možnost **Nástroje > Selektor**.
- 3 Vyberte možnost:

- Přetáhněte segment prošlé trasy na novou pozici. Na prošlou trasu se automaticky přidají nové body.
- Přidržte klávesu **option** na klávesnici a přetáhněte bod na novou polohu.

Spojování prošlých tras

Dvě nebo více samostatných prošlých tras lze spojit do jedné prošlé trasy.

- 1 Vyberte jednu nebo více prošlých tras (*Vyhledávání více položek, strana 14*).
- 2 Vyberte možnost **Upravit > Spojit prošlé trasy**.
- 3 Vyberte prošlou trasu.
- 4 Vyberte možnost:
 - Výběrem možnosti  přesunete prošlou trasu v seznamu dolů.
 - Výběrem možnosti  přesunete prošlou trasu v seznamu nahoru.
 - Výběrem možnosti  obrátíte směr prošlé trasy.
 - Výběrem možnosti  odeberete prošlou trasu ze seznamu.
- 5 Vyberte možnost **Spojit prošlé trasy**.
Nová prošlá trasa se vytvoří spojením prošlých tras.

Vytvoření prošlé trasy z trasy

Můžete vytvořit prošlou trasu z uložené trasy. Po prošlé trase lze navigovat prostřednictvím zařízení Garmin, která nepodporují navigaci trasy.

- 1 Dvakrát klikněte na trasu.
- 2 Vyberte možnost  > **Vytvořit prošlou trasu**.

Vytvoření prošlé trasy na mapě

Prošlou trasu můžete vytvořit výběrem bodů na mapě, zakreslením do mapy nebo kombinací obou způsobů.

- 1 Vyberte umístění pro uloženou prošlou trasu (*Výběr umístění pro uložené datové soubory, strana 13*).
- 2 Vyberte možnost **Nástroje > Prošlá trasa**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete mezi body vytvořit segmenty rovné prošlé trasy, vyberte na mapě dva nebo více bodů.
 - Pokud chcete nakreslit segment prošlé trasy, vyberte bod a přetáhněte jej do dalšího bodu.
- 4 Opakováním kroku 3 doplňte další segmenty.
- 5 Prošlou trasu uložte kliknutím pravým tlačítkem myši.
TIP: Prošlou trasu můžete uložit také stisknutím tlačítka **esc** na klávesnici.
Prošlá trasa se zobrazí na mapě jako šedá čára.

Grafy a simulace

Můžete zobrazit grafy dat z různých položek.


Můžete přehrát trasu nebo prošlou trasu a tím simulovat navigaci.

Zobrazení grafu

Můžete zobrazit graf informací na trase, prošlé trase nebo v dobrodružství na základě zaznamenaných informací.

- 1 Dvakrát klikněte na trasu, prošlou trasu nebo dobrodružství.
- 2 Stiskněte tlačítko .

Grafy



①	Umožňuje vybrat typ dat zobrazovaných v grafu.
②	Umožňuje přibližování a oddalování v grafu.
③	Umožňuje zobrazit nebo skrýt body v grafu.
④	Umožňuje vytisknout graf.
⑤	Označuje první polohu vybranou pro srovnání. Informace o poloze se zobrazí, když vyberete v grafu značku polohy, a na mapě se v této poloze zobrazí oranžové zvýraznění.
⑥	Označuje druhou polohu vybranou pro srovnání. Informace o srovnání se zobrazí, když vyberete v grafu značku druhé polohy, a na mapě se mezi oběma polohami zobrazí oranžové zvýraznění.
⑦	Umožňuje posunout vybrané body.

Přehrání simulace trasy nebo prošlé trasy

Můžete provést animaci trasy nebo prošlé trasy a tím simulovat navigaci.

- 1 Dvakrát klikněte na trasu nebo prošlou trasu.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost **Přehrát trasu** nebo **Přehrát prošlou trasu**.
Zobrazí se okno pro ovládání přehrávání a začne simulace.
 zobrazuje aktuální pozici simulace na mapě.

Ovládání simulace trasy nebo prošlé trasy

Než budete moci upravit chování nebo rychlost simulace, musíte simulaci přehrát.

- Pokud chcete pozastavit přehrávanou simulaci, vyberte možnost **Pozastavit**.
- Pokud chcete přehrát pozastavenou simulaci přehrát, vyberte možnost **Hrát**.
- Výběrem možnosti **Smyčka** nastavíte zastavení nebo opakování simulace, když dospěje na konec trasy nebo prošlé trasy.
- Pomocí horního posuvníku posuňte simulaci vpřed nebo vzad po trase nebo prošlé trase.
- **POZNÁMKA:**  zobrazí aktuální pozici simulace na mapě.
- Pomocí spodního posuvníku upravte rychlost animace.
- Výběrem možnosti **Pomalejší** snížíte rychlost animace.
- Výběrem možnosti **Rychlejší** zvýšíte rychlost animace.
- Vyberte možnost **x skutečná rychlost** a zadáním hodnoty nastavte konkrétní rychlost přehrávání.

Zadáte-li hodnotu 1,0, bude se trasa nebo prošlá trasa přehrávat se skutečnou rychlostí.

Garmin Adventures

Související položky je možné seskupit jako dobrodružství. Například můžete vytvořit dobrodružství z posledního pěšího výletu. Dobrodružství může obsahovat záznam prošlé trasy,

fotografie z cesty a poklady, které jste objevili. Dobrodružství můžete vytvořit a spravovat pomocí aplikace BaseCamp.

Vytvoření dobrodružství

Než budete moci vytvořit dobrodružství, je nutné přenést prošlou trasu ze zařízení.

- 1 Vyberte možnost **Upravit > Vytvořit dobrodružství**.
- 2 Vyberte prošlou trasu a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 3 Vysvětlivky, fotografie a videa přidáte k dobrodružství tak, že je přetáhnete do okna **Položky dobrodružství**.
- 4 Vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Zadejte název, přidejte popis, vyberte aktivitu a vyberte úroveň obtížnosti.
- 6 Výběrem možnosti **Vybrat fotografii** můžete vybrat novou fotografii na obálce dobrodružství.
- 7 Přidejte značky, které vám pomohou dobrodružství roztřídit a seřadit (volitelně).
- 8 Vyberte možnost **Pokračovat**.
Dobrodružství se uloží do sekce Dobrodružství Garmin ve složce Moje sbírka.

Úpravy dobrodružství

- 1 Dvakrát klikněte na dobrodružství.
- 2 Vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Vyberte možnost:
 - Vysvětlivky, fotografie a videa přidáte k dobrodružství tak, že je přetáhnete do okna **Položky dobrodružství**.
 - Upravte informace pro dané dobrodružství.
 - Vyberte možnost **Vybrat fotografii** a volbou jiné fotografie změňte fotografii na obálce dobrodružství.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání fotografie k dobrodružství

- 1 Dvakrát klikněte na dobrodružství.
- 2 Vyberte možnost **Upravit > Přidat fotografie**.
- 3 Vyberte fotografii z počítače a vyberte možnost **Otevřít**.
- 4 V případě potřeby vyberte pro fotografii polohu na mapě.
TIP: Pokud fotografie obsahuje informace zeměpisných souřadnic, fotografie se automaticky umístí do polohy souřadnic na mapě.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání videa k dobrodružství

Abyste mohli přidat k dobrodružství video, musí být video uloženo ve video komunitě YouTube™.

- 1 Dvakrát klikněte na dobrodružství.
- 2 Vyberte možnost **Upravit > Přidat video**.
- 3 Vyberte na mapě polohu pro video.
- 4 Zadejte adresu URL videa.
- 5 Zadejte název a popis (volitelně).
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Přidání vysvětlivek k dobrodružství

- 1 Dvakrát klikněte na dobrodružství.
- 2 Vyberte možnost **Upravit > Vytvořit vysvětlivku**.
- 3 Vyberte na mapě polohu pro vysvětlivku.
- 4 Zadejte název a text vysvětlivky.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Zobrazení dobrodružství

Než budete moci dobrodružství zobrazit, je nutné jej vytvořit (**Vytvoření dobrodružství**, strana 11).

- 1 Dvakrát klikněte na dobrodružství.
- 2 Vyberte možnost:
 - Výběrem položky **Hrát** zobrazíte animovaný přehled prošlé trasy na mapě.
 - Fotografií nebo video zobrazíte jeho výběrem.
 - Výběrem položky **i** zobrazíte vlastnosti fotografie nebo videa.
 - Pokud chcete zobrazit graf rychlosti nebo nadmořské výšky prošlé trasy dobrodružství, vyberte možnost (*Grafy, strana 11*) .

Sledování v reálném čase BaseStation

Než budete moci využít funkci BaseStation, musíte mít k dispozici kompatibilní zařízení. Další informace o kompatibilních zařízeních získáte na webových stránkách garmin.com.

Funkce BaseStation umožňuje sledovat na mapě psy nebo kontakty v reálném čase, pokud připojíte zařízení Garmin, které přijímá údaje o pozici ze systému GPS z obojku psa nebo z jiných kompatibilních zařízení Garmin.

Sledování s funkcí BaseStation

Než budete moci využít funkci BaseStation, musíte mít kompatibilní zařízení Garmin (*Sledování v reálném čase BaseStation, strana 12*).

- 1 Zapněte přístroj.
- 2 V zařízení vyberte možnost **Nastavení > Systém > BaseCamp BaseStation > Na dotaz**.
Další informace naleznete v návodu k obsluze pro zařízení.
- 3 Připojte zařízení k počítači.
- 4 V zařízení vyberte možnost **Ano**, až budete vyzváni k přechodu do režimu BaseStation.
- 5 V oblasti Knihovna a zařízení vyberte složku BaseStation pod názvem zařízení.
- 6 Vyberte jednu nebo více možností:
 - Kontakty na mapě zobrazíte výběrem možnosti .
 - Psy na mapě zobrazíte výběrem možnosti .

Sledování pomocí funkce BaseStation

Než budete moci využít BaseStation, musíte mít kompatibilní zařízení Garmin (*Sledování v reálném čase BaseStation, strana 12*).

Můžete sledovat polohu psů, kontaktů a připojených zařízení BaseStation na mapě. Mapa automaticky prochází a přibližuje zobrazení, aby byly všechny sledované objekty viditelné.

- 1 Vyberte jeden nebo více kontaktů či jednoho nebo více psů, které chcete sledovat (*Vyhledávání více položek, strana 14*).
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete sledovat pouze vybrané kontakty a psy, vyberte možnost **Sledovat vybrané kontakty**.
 - Pokud chcete sledovat vybrané kontakty a psy a zároveň zařízení BaseStation připojené k počítači, vyberte možnost **Sledovat vybrané kontakty a Basestation**.
 - Pokud chcete sledovat pouze zařízení BaseStation připojené k počítači, vyberte možnost **Sledovat Basestation**.

Ukládání prošlých tras ze systému BaseStation

Cesty, které urazili psi nebo kontakty, můžete uložit jako prošlé trasy.

- 1 Odpojte zařízení BaseStation od počítače.
- 2 Volbou možnosti **Ano** uložte prošlé trasy do složky **Moje sbírka**.

Přiřazení zeměpisných souřadnic fotografiím

Fotografie s přiřazenými zeměpisnými souřadnicemi jsou fotografie zahrnující údaje o zeměpisné poloze. Fotografie s přiřazenými zeměpisnými souřadnicemi můžete prohlížet v aplikaci BaseCamp a můžete je nahrávat do podporované fotografické služby online.

Přidávání zeměpisných souřadnic k naimportovaným fotografiím

Zeměpisné souřadnice pozice můžete k fotografiím přiřadit během importování souborů fotografií.

- 1 Vyberte umístění pro uložené fotografie (*Výběr umístění pro uložené datové soubory, strana 13*).
- 2 Vyberte možnost **Soubor > Importovat do '[název]'**.
- 3 Vyberte jednu nebo více fotografií a vyberte možnost **Importovat**.
- 4 Vyberte možnost **OK** a vyberte polohu na mapě.

Fotografie označené zeměpisnými souřadnicemi se zobrazí na mapě.

Přidávání zeměpisných souřadnic pomocí aplikace BaseCamp

Můžete přiřadit zeměpisné souřadnice k fotografiím přetažením souborů z počítače do okna aplikace BaseCamp.

- 1 Vyberte na mapě místo, které chcete jako zeměpisné souřadnice přidat k jedné nebo více fotografiím.
- 2 Vyberte umístění pro uložené fotografie (*Výběr umístění pro uložené datové soubory, strana 13*).
- 3 Zmenšete velikost okna aplikace BaseCamp na méně než celou obrazovku.
- 4 Vyberte jednu nebo více fotografií.
- 5 Přetáhněte fotografie na vybranou polohu na mapě.
- 6 Vyberte možnost **Ano**.

Fotografie označené zeměpisnými souřadnicemi se zobrazí na mapě.

Přiřazení fotografií prošlé trase

Pokud jste pořídili fotografie při zaznamenávání prošlé trasy pomocí zařízení Garmin, můžete přiřadit fotografie k prošlé trase. Aplikace BaseCamp používá pro přiřazení fotografie ke konkrétnímu místu na prošlé trase údaje o čase ve fotografiích a v prošlých trasách. Pro každou přiřazenou fotografii se automaticky vytvoří trasový bod. Fotografie můžete zeměpisnými souřadnicemi označit také pomocí informací o poloze z prošlé trasy.

Pokud máte z určité cesty několik fotografií a prošlých tras, můžete fotografie přiřadit k více prošlým trasám.

- 1 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete fotografie přiřadit k jedné prošlé trase, na prošlou trasu dvakrát klikněte.
 - Pokud chcete přiřadit fotografie k více prošlým trasám, vyberte několik prošlých tras (*Vyhledávání více položek, strana 14*) a stiskněte kombinaci **⌘ + I** na klávesnici.

- 2 Vyberte možnost  > **Přiřadit fotografie**.
- 3 Vyberte možnost **Procházet** a vyberte jednu nebo více fotografií.
- 4 Výběrem možnosti **Označit přiřazené fotografie zeměpisnými souřadnicemi** označíte každou fotografii zeměpisnými souřadnicemi polohy na přiřazené prošlé trase (volitelně).
- 5 V případě potřeby vyberte možnost **Posun času** a upravte čas fotografického souboru tak, aby odpovídal času na prošlé trase (volitelně).
- 6 Vyberte možnost **OK**.

Fotografie označené zeměpisnými souřadnicemi se zobrazí na mapě.

Přesunutí fotografie se zeměpisnými souřadnicemi

- 1 Pravým tlačítkem myši klikněte na fotografii a vyberte možnost **Zobrazit na mapě**.
- 2 Vyberte možnost **Nástroje > Ruční**.
- 3 Přetáhněte fotografii na novou polohu.

Úprava fotografie se zeměpisnými souřadnicemi

U fotografie s přiřazenými zeměpisnými souřadnicemi můžete změnit název nebo přidat komentáře.

- 1 Klikněte dvakrát na fotografii.
- 2 Vyberte možnost **Upravit**.
- 3 Zadejte nový název nebo komentáře.
- 4 Vyberte možnost **Hotovo**.

Správa dat

Aplikace BaseCamp ukládá trasy, prošlé trasy, trasové body a jiná data do oblasti Knihovna a zařízení. Oblast Knihovna a zařízení se nachází na levé straně okna aplikace BaseCamp. V oblasti Knihovna a zařízení se na horním panelu nacházejí seznamy ve složce Moje sbírka a připojená zařízení. Když na horním panelu vyberete seznam, jeho obsah se zobrazí na spodním panelu.

Seznamy a složky seznamů

K uspořádání dat ve složce Moje sbírka můžete použít seznamy a složky seznamů.

Seznam je skupina položek uložených v aplikaci BaseCamp. Jednu položku můžete zahrnout do více seznamů.

Složka seznamů je zásobník sloužící k uspořádání seznamů. Složka seznamů může obsahovat pouze seznamy a jiné složky seznamů.

Položky, které nebyly přidány do seznamu, se zobrazují pod hlavičkou Data neuvedená v seznamu.

Vytvoření seznamu

- 1 Vyberte možnost **Soubor > Nový seznam**.
Nový seznam se zobrazí ve složce Moje sbírka.
- 2 Zadejte název seznamu.

Přidání položek do seznamu

- 1 Vyberte seznam.
- 2 Přetáhněte do seznamu položky z jiného umístění, například ze složky **Moje sbírka**, z jiného seznamu nebo ze zařízení.

Vytvoření složky seznamu

- 1 Vyberte možnost **Soubor > Nová složka seznamů**.
- 2 Zadejte název složky (volitelně).

Přidání obsahu do složky seznamů

- 1 Vyberte složku seznamů.
- 2 Přetáhněte seznamy nebo složky seznamů do složky seznamu.

Odebrání položky ze seznamu

Odebráním položky ze seznamu nedojde k jejímu odstranění ze složky Moje sbírka ([Odstranění dat, strana 14](#)).

- 1 Vyberte seznam.
- 2 Vyberte jednu nebo více položek ([Vyhledávání více položek, strana 14](#)).
- 3 Vyberte možnost **Upravit > Odstranit**.

Vytvoření inteligentního seznamu Smart

Inteligentní seznamy mohou uspořádat data ve složce Moje sbírka podle sady pravidel definovaných uživatelem. Můžete například vytvořit inteligentní seznam, jenž automaticky zahrne všechny trasové body nebo všechny položky, které jste vytvořili minulý týden.

- 1 Vyberte možnost **Soubor > Nový seznam Smart**.
- 2 V rozevíracím seznamu vyberte kategorii pravidel.
- 3 Zadejte informace pro pravidlo.
- 4 Vyberte možnost **OK**.

Inteligentní seznam se zobrazí ve složce Moje sbírka.

- 5 Zadejte název inteligentního seznamu (volitelně).

Úprava inteligentního seznamu

Můžete upravovat pravidla pro inteligentní seznam.

- 1 Vyberte inteligentní seznam.
- 2 Stiskněte tlačítko .
- 3 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete upravit pravidla, vyberte z rozevíracích nabídek nové hodnoty.
 - Pokud chcete přidat nové pravidlo, vyberte možnost **+**.
 - Pokud chcete pravidlo odebrat, vyberte možnost **—**.
- 4 Vyberte možnost **OK**.

Zobrazení všech seznamů obsahujících danou položku

- 1 Dvakrát klikněte na položku.
- 2 Vyberte možnost **Reference**.
Zobrazí se všechny seznamy obsahující danou položku.

Odebrání seznamů nebo složek seznamů

Pokud odstraníte složku seznamu, odstraní se rovněž všechny seznamy a složky seznamu v odstraněné složce seznamu. Položky odstraněných seznamů zůstanou ve složce Moje sbírka ([Odstranění dat, strana 14](#)).

- 1 Vyberte seznam nebo složku seznamů.
- 2 Vyberte možnost **Upravit > Odstranit**.

Výběr umístění pro uložení datových souborů

Než budete moci vytvořit nebo nainportovat položky jako trasové body, trasy nebo prošlé trasy do aplikace BaseCamp, musíte zvolit, kam se datové soubory uloží. Datové soubory lze ukládat do počítače nebo do připojeného zařízení Garmin.

POZNÁMKA: Některá zařízení nemusí podporovat ukládání nebo úpravu dat v zařízení.

Vyberte možnost:

- Pokud chcete datové soubory uložit do počítače, vyberte možnost **Moje sbírka** nebo vyberte seznam či složku pod nabídkou **Moje sbírka**.

- Pokud chcete datové soubory uložit do připojeného zařízení, vyberte zařízení z nabídky **Moje zařízení Garmin**.

Vyhledávání více položek

Při zobrazování nebo úpravě položek můžete vybrat několik položek oblasti Knihovna a zařízení. Položky musí být stejného typu. Můžete například vybrat více trasových bodů a změnit vlastnosti všech vybraných trasových bodů současně.

- Pokud chcete vybrat jednotlivé položky, vyberte položku, podržte klávesu **⌘** na klávesnici a vyberte jednu nebo více položek stejného typu.
- Pokud chcete vybrat rozsah položek, vyberte jednu položku, podržte klávesu Shift na klávesnici a vyberte další položku stejného typu. **shift**

K výběru se přidají všechny položky mezi dvěma vybranými položkami.

Zobrazení vlastností položky

Můžete zobrazit vlastnosti položek, jako jsou trasové body, trasy a prošlé trasy.

POZNÁMKA: Všechny změny provedené při zobrazení vlastností položky se automaticky ukládají.

- Pokud chcete zobrazit vlastnosti jedné položky, na danou položku dvakrát klikněte.
- Pokud chcete zobrazit vlastnosti více položek, vyberte více položek a stiskněte kombinaci **⌘+I** na klávesnici.

Přidání poznámek a odkazů k položce

Můžete přidat další informace k trasovým bodům, trasám a prošlým trasám.

- 1 Dvakrát klikněte na trasový bod, trasu nebo prošlou trasu.
- 2 Vyberte možnost **Poznámky**.
- 3 Vyberte jednu nebo více možností:
 - Pokud chcete přidat poznámku, zadejte text poznámky.
 - Pokud chcete přidat soubor, vyberte možnost **Přidat soubor** a vyberte soubor.
 - Pokud chcete přidat soubor z jiného okna, přetáhněte soubor do okna **Poznámky**.
 - Pokud chcete přidat webový odkaz, vyberte možnost **Přidat webový odkaz**, zadejte adresu URL, a vyberte možnost **OK**.

Odstranění dat

Data aplikace BaseCamp uložená v počítači nebo v připojeném zařízení Garmin můžete trvale odstranit. Chcete-li odstranit položku z počítače, musíte ji odstranit ze složky **Moje sbírka**.

POZNÁMKA: Některá zařízení Garmin odstranění dat prostřednictvím aplikace BaseCamp nepodporují.

- 1 Vyberte jednu nebo více položek ([Vyhledávání více položek, strana 14](#)).
- 2 Vyberte možnost **Upravit > Odstranit**.
- 3 Vyberte možnost **Odstranit**.

Přenos dat z připojeného zařízení

Do složky **Moje sbírka** můžete přenést data z připojeného zařízení Garmin.

- 1 Připojte zařízení k počítači.
- 2 Vyberte možnost **Přenos > Přijmout ze zařízení**.
- 3 Vyberte zařízení a vyberte zaškrtnutí políčka pro položky, které chcete přenést.
- 4 Vyberte možnost **Přijmout**.

Importovaná data se zobrazí v inteligentním seznamu ve složce **Moje sbírka** ([Vytvoření inteligentního seznamu Smart, strana 13](#)). Inteligentní seznam bude mít název podle názvu zařízení.

POZNÁMKA: Pokud importujete data z jiného zařízení, použijte se stejný inteligentní seznam a název se změní podle nového zařízení. Doporučuje se před importováním dat z nového zařízení přenesená data uspořádat do jiného seznamu nebo složky ([Správa dat, strana 13](#)).

Odesílání dat do připojeného zařízení

Data ze složky **Moje sbírka** můžete odesílat do kompatibilního zařízení. Data jsou uložena v různých složkách na paměťové jednotce zařízení Garmin.

- 1 Připojte zařízení k počítači.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete do zařízení odeslat jednu nebo více položek nebo seznam, vyberte jednu nebo více položek nebo seznam ([Vyhledávání více položek, strana 14](#)) a vyberte možnost **Přenos > Odeslat '[název]' do zařízení**.
 - Pokud chcete do zařízení odeslat všechna uložená data, vyberte možnost **Moje sbírka > Přenos > Odeslat 'Moje sbírka' do zařízení**.
- 3 Vyberte zařízení a vyberte zaškrtnutí políčka pro položky, které chcete odeslat.
- 4 Vyberte možnost **Odeslat**.

Pokročilá správa dat

Data můžete nainportovat z jiných zdrojů a vyexportovat je za účelem použití v jiných aplikacích.

Svá uživatelská data můžete také zálohovat a obnovit je do jiné instalace aplikace BaseCamp.

Import dat

Do aplikace BaseCamp můžete importovat podporované typy souborů ([Podporované typy souborů, strana 14](#)).

POZNÁMKA: Tuto funkci nelze použít k přenosu dat ze zařízení do počítače ([Přenos dat z připojeného zařízení, strana 14](#)).

- 1 Vyberte umístění pro importované datové soubory ([Výběr umístění pro uložené datové soubory, strana 13](#)).
- 2 Vyberte možnost **Soubor > Importovat do '[název]'**.
- 3 Vyberte soubor a vyberte možnost **Importovat**.

Podporované typy souborů

Tyto typy souborů můžete nainportovat do aplikace BaseCamp.

- Formát GPS Exchange (.gpx)
- Formát souboru FITness (.fit)
- Garmin Databáze Garmin GPS (.gdb)
- Garmin Training Center (.tcx)
- Poloha GPS (.loc)
- Uživatelské mapy Garmin (.kml nebo .kmz)
- Fotografie (.jpg nebo .jpeg)

Export dat

Data můžete exportovat do souboru a soubor uložit v počítači. Můžete vyexportovat položky z oddílu **Moje sbírka** nebo data uložená v připojeném zařízení Garmin.

POZNÁMKA: Data překrytí, včetně Uživatelských map Garmin a Snímků BirdsEye, nelze vyexportovat do souboru. Pokud chcete vyexportovat data překrytí, musíte svá data zazálohovat ([Zálohování dat, strana 15](#)).

- 1 Vyberte možnost:
 - Export všech dat BaseCamp uložených v počítači lze provést volbou možnosti **Moje sbírka a Soubor > Exportovat 'Moje sbírka'**.

- Pokud chcete vyexportovat jednu či více položek nebo seznam, vyberte jednu či více položek nebo seznam (**Vyhledávání více položek, strana 14**) a vyberte možnost **Soubor > Exportovat vybraná uživatelská data**.
- Pokud chcete vyexportovat všechny položky uložené v připojeném zařízení, vyberte toto zařízení a vyberte možnost **Soubor > Exportovat [název zařízení]**.

2 Zadejte název.

3 Vyberte umístění pro exportovaný soubor.

4 Vyberte formát souboru.

5 Vyberte možnost **Exportovat**.

Zálohování dat

Veškerá data, seznamy a složky můžete zálohovat do jednoho souboru archivu. Soubor archivu lze obnovit do jiné instalace aplikace BaseCamp.

1 Vyberte možnost **Soubor > Zálohování**.

2 Vyberte umístění pro soubor zálohy.

3 Zadejte název souboru a vyberte možnost **Zálohování**.

Obnovení zálohovaných dat

OZNÁMENÍ

Pokud obnovujete data ze záložního souboru, budou všechna stávající data, seznamy a složky přepsány záložními daty. Odebraná data nelze obnovit.

1 Vyberte možnost **Soubor > Obnovit**.

2 Potvrďte výběrem možnosti **Obnovit**.

3 Vyberte záložní soubor a poté vyberte možnost **Obnovit**.

Správa uživatelských bodů zájmu

Mnoho zařízení a mapových produktů Garmin je dodáváno s předinstalovanými uživatelskými body zájmu (BZ). Body zájmu si můžete stáhnout, vytvořit své vlastní nebo přenést body zájmu ze svého počítače do zařízení nebo na datovou kartu. Další informace naleznete na webové stránce garmin.com/poiloader.

Po instalaci uživatelských bodů zájmu na připojené zařízení můžete tyto body spravovat prostřednictvím aplikace BaseCamp. Uživatelské body zájmu můžete zobrazit nebo skrýt a řídit způsob, jak se zobrazují ve výsledcích vyhledávání na mapě.

1 Připojte zařízení obsahující uživatelské body zájmu k počítači.

Aplikace BaseCamp soubory uživatelských bodů zájmu rozpozná.

2 Vyberte možnost **Mapy > Informace o nainstalovaných souborech POI**.

3 Vyberte body zájmu, které chcete zahrnout do výsledků vyhledávání a zobrazit na mapě.

Volby

Celou řadu nastavení v aplikaci BaseCamp můžete upravit.

Obecné předvolby

Můžete upravit obecné předvolby, jako jsou měrné jednotky, formát souřadnic a datum na mapě.

Vyberte možnost **BaseCamp > Předvolby > Obecné**.

Jednotky měření: Nastavuje měrné jednotky.

POZNÁMKA: Pokud zvolíte nastavení Vlastní, musíte vybrat možnost Rozšířená a nastavit měrné jednotky jednotlivě pro každý typ dat.

Směr pohybu: Nastaví typ směru pohybu používaný při zobrazení mapy.

Formát souřadnic: Nastaví formát souřadnic pozice.

POZNÁMKA: Pokud vyberete nastavení Vlastní, musíte zvolit možnost Možnosti a upravit podrobnosti vlastního systému souřadnic.

Datum: Nastaví datum na mapě používané jako referenční pro formát polohy.

POZNÁMKA: Pokud vyberete nastavení Vlastní, musíte vybrat možnost Možnosti a upravit podrobnosti uživatelského data.

Zobrazení a předvolby map

Vzhled mapy a položek na mapě můžete přizpůsobit.

Vyberte možnost **BaseCamp > Předvolby > Zobrazení**.

Popisy tlačítek: Umožňuje povolit popisy tlačítek na mapě a nastavit, kdy se popisy tlačítek zobrazí.

Zvýraznění 3D: Nastaví hodnotu zvýraznění změn nadmořské výšky na mapě 3D.

POZNÁMKA: Při nastavení hodnoty 0 % se budou změny nadmořské výšky vykreslovat v odpovídajícím měřítku.

Kvalita 3D: Nastaví úroveň detailů funkcí mapy 3D.

Zapnout vyhlazování linií: Vyhladí okraje linií na mapě.

Velikost ikon: Nastaví velikost ikon zobrazených na mapě.

Popisky: Nastaví počet štítků bodů zájmu zobrazených na mapě.

Šířka trasy: Nastaví šířku tras zobrazených na mapě.

Šířka prošlé trasy: Nastaví šířku prošlých tras zobrazených na mapě.

Skrýt funkce mapy: Skryje položky a funkce na mapě pro různé typy aktivit (**Skrytí mapových prvků, strana 15**).

Skrytí mapových prvků

Můžete přizpůsobit, které funkce mapy se zobrazí pro každou aktivitu.

1 Vyberte možnost **BaseCamp > Předvolby > Zobrazení > Skrýt funkce mapy**.

2 Vyberte aktivitu.

3 Zrušte zaškrtnutí políčka pro funkci mapy, kterou chcete skrýt.

4 Vyberte možnost **OK**.

Předvolby trasování

Způsob, jakým software provádí výpočet tras, lze přizpůsobit profilu každé aktivity (**Aktivity, strana 2**). Například u profilu řízení můžete vypočítat trasy využívající silnice a u turistického profilu vypočítat trasy mimo silnice.

Vyberte možnost **BaseCamp > Předvolby > Trasování** a z rozevřacího seznamu vyberte profil aktivity.

Režim výpočtu: Nastaví způsob výpočtu trasy pro trasy využívající silnice. Možnost Rychlejší čas vypočítá trasy, po nichž je cesta rychlejší. Možnost Kratší vzdálenost vypočítá trasy s kratší celkovou vzdáleností. Možnost Zátáčkovité silnice vypočítá trasy, které využívají spíše zatáčkovité silnice s přírodními zajímavostmi na trasách pro motocykly.

Režim nadmořské výšky: Umožňuje minimalizovat stoupání u tras mimo silnice.

Objížďky typu silnic: Umožňuje definovat typ silnic, kterému se na trasách chcete vyhnout.

Objížďky typu položky: Umožňuje definovat typ položek, kterému se na trasách chcete vyhnout. Můžete se například vyhnout placeným silnicím, trasám výstupu nebo úzkým stezkám.

Objížd'ky oblasti: Umožňuje definovat konkrétní oblasti, kterým se na trasách chcete vyhnout.

Vlastní rychlost: Umožňuje nastavit průměrnou rychlost pro různé druhy silnic.

Atributy nákladního vozu: Nastaví atributy nákladního vozu používané při vypočítávání trasy, jako je například výška, hmotnost nebo nebezpečné materiály. Toto nastavení je k dispozici pouze pro aktivity pro nákladní vozy.

Atributy karavanu: Nastaví atributy karavanu používané při vypočítávání trasy, jako je například výška a hmotnost. Toto nastavení je k dispozici pouze pro aktivity pro karavany.

Přidání objížd'ky oblasti

Při vytváření trasy pro aktivitu můžete definovat specifickou oblast na mapě, které se chcete vyhnout.

- 1 Vyberte možnost **BaseCamp > Předvolby > Trasování > Správa oblastí**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte na mapě polohu, které se chcete vyhnout.
- 4 Stiskněte tlačítko **+**.
- 5 Přetáhnutím nakreslete pole přes oblast, které se chcete vyhnout.
Na mapě se objížd'ka oblasti zobrazí jako červený rámeček a název dané oblasti se zobrazí v okně Objížd'ky oblasti.
- 6 Vyberte možnost **Hotovo**.

Odebrání objížd'ky oblasti

Objížd'ku oblasti, kterou jste přidali k aktivitě, můžete odebrat.

- 1 Vyberte možnost **BaseCamp > Předvolby > Trasování > Správa oblastí**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte objížd'ku oblasti, kterou chcete odebrat.
- 4 Stiskněte tlačítko **—**.
- 5 Vyberte možnost **Hotovo**.

Nastavení předvoleb přenosu dat

Můžete upravit způsob odesílání dat tras a prošlých tras do konkrétních zařízení. Aplikace BaseCamp si pamatuje dříve připojená zařízení a předvolby můžete nastavit, aniž byste dříve připojené zařízení museli připojovat.

- 1 Vyberte možnost **BaseCamp > Předvolby > Přenos**.
- 2 Vyberte zařízení.
- 3 Vyberte jednu nebo více možností:
 - Pokud chcete snížit podrobnost tras tak, že z tras při přenosu do zařízení odeberete body, vyberte možnost **Odstranit tvarovací body z tras při přenosu na zařízení**.
 - Pokud chcete trasy při přenosu přiřadit interním mapám zařízení, vyberte možnost **Při přenosu vždy přiřadit trasu k mapě na zařízení**.
 - Chcete-li omezit míru podrobností prošlých tras odesílaných do zařízení, vyberte možnost **Zjednodušit prošlé trasy odebráním průjezdních bodů** a zadejte maximální počet bodů na prošlou trasu.

Nastavení předvoleb vyhledávání

Můžete upravit způsob, jak aplikace vyhledává data na mapě.

- 1 Vyberte možnost **BaseCamp > Předvolby > Hledat**.
- 2 Vyberte možnost:
 - Pokud chcete změnit rozsah vyhledávání ze středu mapy, změňte hodnotu **Okruh hledání**.
 - Pokud chcete ve vyhledávání zobrazit další výsledky, vyberte zaškrtnávací políčko **Zobrazit výsledky služby Yelp v rychlém hledání**.

Předvolby myši a klávesnice

Vyberte možnost **BaseCamp > Předvolby > Ovládací prvky**.

Myš: Nastavení akce a směru pohybu rolovacího kolečka myši.

Klávesnice: Nastavení klávesových zkratk.

Rozšířené předvolby

Můžete si upravit předvolby pro ukládání a převod dat.

Vyberte možnost **BaseCamp > Předvolby > Rozšířené**.

Velikost mezipaměti disku: Nastavení velikosti místa na disku pro ukládání mapových dat. Přemístěním posuvníku blíže k možnosti **Lepší výkon** nastavíte rychlejší načítání často zobrazovaných mapových dat, bude však využito více místa na disku.

POZNÁMKA: Velikost místa na disku využívaného aplikací BaseCamp se zobrazuje pod posuvníkem.

Knihovna: Určení místa na disku, kam aplikace BaseCamp ukládá informace.

Převod prošlé trasy: Nastavení počtu trasových bodů, které vznikají při vytváření trasy na základě prošlé trasy.

Vynulování na původní nastavení z výroby

Můžete obnovit původní nastavení od výrobce všech předvoleb v aplikaci BaseCamp.

POZNÁMKA: Při obnovení předvoleb na nastavení od výrobce nedojde k vymazání uložených položek, například trasových bodů, tras nebo prošlých tras (*Odstranění dat, strana 14*).

- 1 Vyberte možnost **BaseCamp > Předvolby > Obecné**.
 - 2 Vyberte možnost **Obnovení původního nastavení výrobce**.
 - 3 Potvrďte výběrem možnosti **Restartovat**.
- Dojde k obnovení nastavení od výrobce a aplikace se restartuje.

Rejstřík

A

aktivita [2, 8](#)
vlastní [2](#)

B

body zájmu (POI), POI Loader [15](#)

C

cesty [7](#)

D

data
přenos [14](#)
ukládání [13](#)
dobrodružství [7, 11](#)

E

exportování [14](#)

G

graf [10, 11](#)

H

hledání poloh [6](#)

I

importování [14](#)

M

mapy [2](#)
hledání poloh [6](#)
měření vzdálenosti [3](#)
odesílání [3](#)
orientace [3](#)
perspektiva [3](#)
procházení [2, 3](#)
přiblížení nebo oddálení [3](#)
Snímky BirdsEye [4, 5](#)
vlastní [4, 5](#)
zobrazení [3, 5](#)

N

nástroje [6](#)

O

odkazy [14](#)
oznámení [2](#)

P

panel nástrojů [1](#)
pes, sledování [12](#)
plánovač cesty [7–9](#). Viz trasy
plánovač trasy [8, 9](#)
poklady [7](#)
polohy, vyhledávání [6](#)
popis trasy [8](#)
pozice, vyhledávání [6](#)
poznámky [14](#)
prošlé trasy [7, 9, 10, 12](#)
filtrování [10](#)
nastavení [16](#)
přehrávání [10, 11](#)
úprava [9, 10](#)
předvolby [15](#)
data [16](#)
displej [15](#)
jednotky [15](#)
objížďky oblasti [16](#)
ovládací prvky [16](#)
trasování [16](#)
vyhledávání [16](#)
výchozí nastavení z výroby [15, 16](#)
přiřazení zeměpisných souřadnic [12, 13](#)

S

seznam [13](#)
inteligentní seznam [13](#)
vytvoření [13](#)
schránky s poklady [6, 7](#)
nastavení [7](#)

stahování [6](#)

snímky [11, 12](#)
přiřazení zeměpisných souřadnic [12, 13](#)
Snímky BirdsEye [5](#)
kredity [4](#)
předplatné [4, 5](#)
software, aktualizace [2](#)
soubory [14](#)
exportování [14](#)
importování [14](#)
obnovení [15](#)
odstranění [14](#)
vlastnosti [14](#)
zálohování [15](#)
statistiky [9](#)

T

tisk [4](#)
trasové body [6](#)
úprava [6, 14](#)
trasy [7, 8, 10](#)
nastavení [16](#)
přehrávání [10, 11](#)
úprava [8, 14](#)
vytvoření [7](#)
zobrazení na mapě [8](#)

U

ukládání dat [13](#)
ukládání poloh [13](#)
uložení dat [13](#)

V

video [11](#)
vlastní [5](#)

