

BASECAMP™ (MAC®)

Korisnički priručnik

© 2015 Garmin Ltd. ili njezine podružnice

Sva prava pridržana. Sukladno zakonima o zaštiti autorskih prava, ovaj priručnik se ne smije kopirati, u cijelosti niti djelomično, bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Garmin. Garmin pridržava pravo izmjene ili poboljšanja svojih proizvoda te izmjene sadržaja ovog priručnika, bez obaveze da obavijesti bilo koju osobu ili organizaciju o tim izmjenama ili poboljšanjima. Posjetite www.garmin.com gdje ćete pronaći posljednje nadogradnje i dodatne podatke o korištenju ovog proizvoda.

Garmin® i logotip Garmin trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica, registrirani u SAD-u i drugim državama. BaseCamp™ i Garmin Express™ trgovački su znakovi tvrtke Garmin Ltd. ili njezinih podružnica. Ovi trgovački znakovi ne smiju se koristiti bez izričitog dopuštenja tvrtke Garmin.

App StoreSM je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. Mac® je zaštitni znak tvrtke Apple Inc. i registriran je u SAD-u i ostalim državama. YouTube™ trgovački je znak tvrtke Google Inc. Ostali trgovački znakovi i trgovački nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.


Sadržaj

Početak rada	1	Stvaranje rute na temelju traga	7
Sučelje	1	Promjena naziva rute	8
Prilagođavanje alatne trake	1	Uređivanje informacija o ruti	8
Skrivanje i prikazivanje alatne trake	1	Promjena aktivnosti rute	8
Korištenje obavijesti	2	Uređivanje točaka rute	8
Nadogradnja aplikacije BaseCamp	2	Uređivanje točaka rute na karti	8
Nadogradnja softvera uređaja	2	Pregled uputa za rutu	8
Aktivnosti	2	Planer puta	8
Odabir aktivnosti	2	Stvaranje novog puta	8
Dodavanje aktivnosti	2	Putovi i cjeline	8
Prilagođavanje aktivnosti	2	Promjena prikaza puta	8
Skrivanje aktivnosti	2	Uređivanje puta	9
Karta	2	Uređivanje naziva puta i cjelina	9
Odabir karte	2	Dodavanje cjeline putu	9
Kontrole karte	2	Dodavanje točke interesa cjelini	9
Prikazi karte	3	Uređivanje cjeline	9
Promjena prikaza karte	3	Slanje puta uređaju	9
Pomicanje karte	3	Trase	9
Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem	3	Prikaz točaka i statistike traga	9
Zakretanje karte	3	Uređivanje traga	9
Promjena 3D kuta gledanja	3	Uređivanje osnovnih svojstava traga	9
Pretraživanje karte	3	Uređivanje naprednih svojstava traga	9
Mjerenje udaljenosti na karti	3	Uređivanje točaka traga	10
Pregledavanje karata na povezanom uređaju	3	Filtriranje točaka traga	10
Slanje karata na uređaj	3	Uređivanje točaka traga na karti	10
Ispis karte	4	Spajanje tragova	10
BirdsEye slike Garmin prilagođene karte	4	Izrada traga od rute	10
BirdsEye slike	4	Stvaranje traga na karti	10
BirdsEye pretplate i krediti	4	Grafikoni i simulacije	10
Preuzimanje BirdsEye slika na Mac računalo	4	Pregled grafikona	10
Slanje preuzetih BirdsEye slika na uređaj	5	Grafikoni	11
Preuzete BirdsEye slike nakon isteka pretplate	5	Reprodukcija simulacije rute ili traga	11
Brisanje BirdsEye slika	5	Upravljanje simulacijom rute ili traga	11
Prilagođene Garmin karte	5	Garmin avanture	11
Uvoz prilagođenih Garmin karata	5	Stvaranje avanture	11
Pregled preklapanja	5	Uređivanje avanture	11
Skrivanje preklapanja	5	Dodavanje fotografije avanturi	11
Promjena redoslijeda iscrtavanja za prekrivanje	5	Dodavanje videozapisa avanturi	11
Traka za pretraživanje	6	Dodavanje primjedbi avanturi	11
Provođenje osnovnog pretraživanja	6	Pregled avanture	11
Provođenje detaljnog pretraživanja	6	BaseStation praćenje u stvarnom vremenu	12
Izbornik Traženje	6	Praćenje pomoću funkcije BaseStation	12
Spremanje lokacije iz pretraživanja	6	Praćenje uz BaseStation	12
Točke	6	Spremanje tragova s BaseStation	12
Označavanje točke na karti	6	Geografsko označavanje fotografija	12
Pomicanje točke	6	Geografsko označavanje uvezenih fotografija	12
Uređivanje svojstava točaka	6	Geografsko označavanje fotografija pomoću aplikacije	
Geocache stavke	6	BaseCamp	12
Uvoz geocache stavke s povezanog Garmin uređaja	6	Usklađivanje fotografija s tragom	12
Uvoz geocache datoteka	6	Premještanje fotografije s geografskom oznakom	13
Pretraživanje geocache stavki	6	Uređivanje fotografije s geografskim oznakama	13
Označavanje geocache stavke kao pronađene	7	Upravljanje podacima	13
Pregled savjeta i zapisa	7	O popisima i mapama popisa	13
Pregled web stranice za Geocache	7	Stvaranje popisa	13
Promjena geocache podataka koji se prikazuju na karti	7	Dodavanje stavki popisu	13
Rute, putovi, trase i avanture	7	Stvaranje mape popisa	13
Rute	7	Dodavanje sadržaja u mapu popisa	13
Stvaranje rute	7	Uklanjanje stavke s popisa	13
Stvaranje jednostavne rute	7	Stvaranje pametnog popisa	13
Stvaranje rute pomoću točaka	7	Pregled svih popisa koji sadrže stavku	13
Stvaranje rute na karti	7	Uklanjanje popisa i mapa popisa	13
		Odabir lokacije za spremanje datoteka	13
		Odabir više stavaka	13
		Pregledavanje svojstava stavke	13

Dodavanje bilješki i veza stavci	14
Brisanje podataka	14
Prijenos podataka s povezanog uređaja	14
Slanje podataka na povezani uređaj	14
Napredno upravljanje podacima	14
Uvoz podataka	14
Izvoz podataka	14
Sigurnosno kopiranje podataka	14
Vraćanje sigurnosne kopije podataka	15
Upravljanje prilagođenim točkama interesa	15
Opcije	15
Opće preference	15
Preference prikaza i karte	15
Skrivanje značajki karte	15
Preference izrade rute	15
Dodavanje izbjegavanja područja	15
Uklanjanje izbjegavanja područja	16
Postavljanje preferenci za prijenos podataka	16
Postavljanje preferenci pretraživanja	16
Preference korištenja miša i tipkovnice	16
Napredne preference	16
Vraćanje tvorničkih vrijednosti	16
Indeks	17

Početak rada

Sučelje



1 Aktivnosti	Omogućuju promjenu načina na koji aplikacija BaseCamp predstavlja informacije korištenjem aktivnosti <i>Aktivnosti</i> , stranica 2 . (<i>Aktivnosti</i> , stranica 2)
2 Alatna traka	Omogućuje brzi pristup funkcijama i alatima. Alatnu traku možete prilagoditi (<i>Prilagođavanje alatne trake</i> , stranica 1).
3 Uređaji	Prikazuje popis povezanih uređaja pri vrhu područja Knjižnica i uređaji. Možete pregledavati kartografske proizvode na povezanim uređajima. Povezanim uređajima možete poslati podatke o točkama i rutama (<i>Slanje podataka na povezani uređaj</i> , stranica 14), a s povezanih uređaja možete i primati informacije (<i>Prijenos podataka s povezanog uređaja</i> , stranica 14).
4 Moja zbirka	Ispod popisa uređaja u području Knjižnica i uređaji prikazuje popise i mape na popisu (<i>Upravljanje podacima</i> , stranica 13) <i>Upravljanje podacima</i> , stranica 13 . Moja zbirka
5 Karta	Prikazuje kartu, točke, rute, tragove, točke interesa i ostale pojedinosti karte (<i>Karta</i> , stranica 2).
6 Rezultati pretraživanja	Omogućuju pretraživanje i filtriranje spremjenih podataka i kartografskih podataka pomoću trake za pretraživanje (<i>Traka za pretraživanje</i> , stranica 6). Prikazuje rezultate pretraživanja.
7 Informacije	Prikazuje stavke koje se nalaze na popisu (<i>Upravljanje podacima</i> , stranica 13) ili povezane uređaje koje ste odabrali u području Knjižnica i uređaji <i>Upravljanje podacima</i> , stranica 13 . Moja zbirka
8 Kontrole karte	Omogućuje vam navigiranje kartom i prilagođavanje prikaza (<i>Kontrole karte</i> , stranica 2).
9 Glavna karta	Pruža geografski kontekst za kartu prikazom šireg pogleda s manje pojedinosti (<i>Prikaži karte</i> , stranica 3).

Prilagođavanje alatne trake

Možete dodavati i uklanjati stavke s alatne trake i prilagoditi njihov izgled.

1 Odaberite **Pregled > Prilagodi alatnu traku**.

2 Odaberite opciju:

- Za dodavanje stavke na alatnu traku povucite je na alatnu traku.
- Za uklanjanje stavke s alatne trake, povucite je s alatne trake.
- Za prilagođavanje izgleda alatne trake odaberite opciju iz izbornika **Prikaži** kako biste promijenili izgled ikona i teksta.

- Za smanjivanje veličine ikona i teksta na alatnoj traci označite potvrdni okvir **Koristi malu veličinu**.
- Za vraćanje zadane alatne trake povucite zadanu postavku na alatnu traku.

3 Odaberite **Gotovo**.

Skrivanje i prikazivanje alatne trake

- Za skrivanje alatne trake odaberite **Pregled > Sakrij alatnu traku**.
- Za prikazivanje alatne trake odaberite **Pregled > Prikaži alatnu traku**.

Korištenje obavijesti

Ikona  pojavljuje se u gornjem desnom uglu alatne trake kada su dostupna nova ažuriranja, nadogradnje, funkcije ili akcije. Možete pregledati, odbaciti i očistiti obavijesti.

- 1 Odaberite .
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz dodatnih informacija ili akcija u vezi s obavijesti odaberite .
 - Za odbacivanje obavijesti odaberite .
 - Za odbacivanje svih obavijesti odaberite **Izbriši**.

Nadogradnja aplikacije BaseCamp

Ako želite nadograditi aplikaciju BaseCamp, morate imati aktivnu internetsku vezu.

NAPOMENA: Ako ste aplikaciju BaseCamp instalirali putem Mac App StoreSM, ova funkcija nije dostupna.

Prema zadanim postavkama aplikacija automatski traži dostupne nadogradnje. Aplikaciju možete nadograditi i ručno.

- 1 Odaberite **BaseCamp > Provjera ažuriranja**.
- 2 Ako je nadogradnja dostupna, pritisnite **Preuzmi ažuriranje sad**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za zatvaranje prozora aplikacije i instaliranje nadogradnje odaberite **Primijeni ažuriranje sad**.
 - Želite li podsjetnik prilikom sljedećeg pokretanja aplikacije BaseCamp, odaberite **Kasnije**.
- 4 Ako je potrebno, za dovršetak instalacije slijedite upute na zaslonu.

Nadogradnja softvera uređaja

Ako želite nadograditi softver uređaja, najprije morate instalirati aplikaciju Garmin® WebUpdater.

Svoj uređaj možete nadograditi na najnoviju verziju softvera pomoću aplikacije BaseCamp.

- 1 Desnom tipkom miša odaberite uređaj i odaberite **Provjera ima li novijeg softvera za uređaj**.
- 2 Ako je za vaš softver dostupna nadogradnja, odaberite **Ažuriranje**.
- 3 Slijedite upute na zaslonu.

Aktivnosti

Pomoću aktivnosti možete brzo promijeniti način na koji aplikacija BaseCamp predstavlja informacije. Za svaku aktivnost spremaju se načini izrade ruta i preference zaslona optimizirane za tu aktivnost. Svaku aktivnost možete prilagoditi ili stvoriti nove aktivnosti.

Odabir aktivnosti

S padajućeg popisa u alatnoj traci odaberite aktivnost.

Sve nove rute koje stvorite zadano će koristiti odabranu aktivnost. Promjenu aktivnosti koju koriste rute možete napraviti uređivanjem postavki rute ([Preference izrade rute, stranica 15](#)).

Dodavanje aktivnosti

- 1 Na alatnoj traci odaberite **Aktivnost > Upravljanje aktivnostima**.
- 2 Odaberite .
- 3 Unesite naziv aktivnosti.
- 4 Odaberite vrstu aktivnosti.
- 5 Odaberite ikonu za aktivnost (nije obavezno).
- 6 Odaberite **OK**.

- 7 Odaberite opcije za profil aktivnosti (nije obavezno) ([Prilagođavanje aktivnosti, stranica 2](#)).

Prilagođavanje aktivnosti

Za svaku aktivnost možete podesiti opcije. Nisu sve opcije dostupne za sve aktivnosti.

- 1 Odaberite **Uredi > Upravljanje aktivnostima**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za prilagođavanje funkcija koje se prikazuju na karti za vrijeme korištenja aktivnosti odaberite  ([Preference prikaza i karte, stranica 15](#)).
 - Za prilagođavanje preferenci rute za aktivnost odaberite  ([Preference izrade rute, stranica 15](#)).
 - Za prilagođavanje naziva i ikone aktivnosti odaberite .

Skrivanje aktivnosti

Aktivnost možete sakriti tako da se ne prikazuje na padajućem popisu u alatnoj traci.

- 1 Odaberite **Uredi > Upravljanje aktivnostima**.
- 2 Odaberite aktivnost koju želite sakriti.
- 3 Odaberite .

Karta

Na osnovnoj se karti nalaze veliki gradovi i autoceste. Drugi kartografski proizvodi sadrže dodatne informacije kao što su ulice, adrese, točke interesa ili topografski podaci. Kartografski se podaci pojavljuju samo kada je karta instalirana, otključana i odabrana.

Aplikaciju BaseCamp možete upotrebljavati za prikaz karte učitane na kompatibilni GPS uređaj ili SD karticu ([Pregledavanje karata na povezanom uređaju, stranica 3](#)).

Količinu pojedinosti vidljivih na karti možete promijeniti podešavanjem preferenci prikaza i drugih funkcija karte ([Preference prikaza i karte, stranica 15](#)).

Odabir karte

Prije pregledavanja kartografskih podataka, najprije morate otključati kartografski proizvod.


Različiti kartografski proizvodi sadrže različite vrste podataka karte. Ako je na računalu instalirano više kartografskih proizvoda ili je uređaj s prethodno instaliranim kartama povezan s računalom, možete odabrati kartografski proizvod koji želite pregledati.

NAPOMENA: Odabrani kartografski proizvod utječe na stvaranje i prikazivanje ruta na karti. Kada stvarate rute, preporučuje se odabir karata s detaljnijim podacima o cestama i lokacijama.

- 1 Odaberite **Karte**.
- 2 Odaberite instalirani kartografski proizvod.

Kontrole karte

Kontrolna traka karte nalazi se na dnu karte.



① Strelice za kretanje	Odaberite za premještanje karte.
② Traka klizača za zumiranje	Povucite za povećavanje i smanjivanje karte.
③ Globus u kompasu	Povucite za okretanje orijentacije karte i kuta gledanja.
④ Traka klizača za pojedinih	Povucite za podešavanje količine pojedinosti vidljivih na karti. Za brže iscrtavanje karte smanjite razinu pojedinosti.
⑤ Prikaži opcije	Prikazuje ili skriva oznake i preklapanja (<i>Preference prikaza i karte, stranica 15</i>).

Prikazi karte

Pomoću aplikacije BaseCamp kartu možete prikazati u dvodimenzionalnom, trodimenzionalnom ili oba prikaza.

Glavna karta omogućuje širi pogled s manje pojedinosti. Glavnu kartu možete prikazati ili sakriti ili je pomaknuti bilo gdje na prikazu osnovne karte.

Promjena prikaza karte

1 Odaberite **Pregled**.

2 Odaberite opciju:

- Za prikazivanje dvodimenzionalne karte u ptičjoj perspektivi odaberite **Prikaži samo 2D kartu**.
- Za prikazivanje trodimenzionalne prilagodljive karte odaberite **Prikaži samo 3D kartu**.
- Za istovremeni prikaz dvodimenzionalne i trodimenzionalne karte jedne pored druge odaberite **Prikaži i 2D i 3D kartu**.
- Za prikazivanje skrivene glavne karte odaberite **Prikaži glavnu kartu**.
- Za skrivanje vidljive glavne karte odaberite **Sakrij glavnu kartu**.

Pomicanje karte

Odaberite opciju:

- Odaberite **Alati > Ručno** i povucite kartu.
- Povucite glavnu kartu.
Zatamnjeni pravokutnik glavne karte predstavlja područje prikazano na karti.

Povećavanje i smanjivanje karte zumiranjem

1 Odaberite **Alati > Zumiranje**.

2 Odaberite opciju:

- Pritisnite točku na karti koju želite povećati.
- Desnom tipkom miša pritisnite točku na karti koju želite smanjiti.
- S pomoću kotačića za pomicanje na mišu povećavajte i smanjujte kartu.
- Povucite preko karte za povećanje odabranog područja.

Zakretanje karte

Kartu možete rotirati u dvodimenzionalnom prikazu.

1 Odaberite **Alati > Ručno**.

2 Desnom tipkom miša odaberite kartu i povucite je lijevo ili desno.

3 Odaberite **Pregled > Poravnaj sjever gore** za povratak na prikaz karte sa sjeverom gore.

Promjena 3D kuta gledanja

Ako želite podesiti kut gledanja na kartu, najprije morate omogućiti 3D prikaz karte (*Promjena prikaza karte, stranica 3*).

1 Odaberite **Alati > Ručno**.

2 Desnom tipkom miša odaberite kartu i povucite je gore, dolje, lijevo ili desno.

3 Odaberite **Pregled > Poravnaj sjever gore** za povratak na prikaz karte sa sjeverom gore.

Pretraživanje karte

Više podataka o objektima možete vidjeti izravno na karti, a tako možete izvršiti i različite akcije. Dostupne se akcije mijenjaju ovisno o značajkama karte i stavkama u blizini pokazivača.

1 Odaberite **Alati > Alat za odabir**.

2 Odaberite opciju:

- Pokazivačem miša prijedite preko područja ili stavke na karti kako biste vidjeli više podataka o tom području ili stavci.
- Desnom tipkom miša odaberite područje ili stavku na karti kako biste vidjeli popis dostupnih opcija.

Mjerenje udaljenosti na karti

Možete izmjeriti udaljenost, smjer i područje između dvije ili više točaka na karti.

1 Odaberite **Alati > Mjerenje**.

2 Odaberite početnu točku na karti.

3 Odaberite drugu točku na karti kako biste odredili segment za mjerenje.

Između dviju točaka pojavit će se linija, a ovi će se podaci pojaviti na karti.

- Udaljenost između dviju točaka.
- Smjer od prve do druge točke.
- Promjena nadmorske visine od jedne do druge točke (samo na topografskim kartama).

4 Za dodavanje dodatnih segmenata odaberite dodatne točke.

Između sljedeće dvije točke pojavit će se linija, a područje između prve i zadnje točke bit će zasjenjeno kako biste vidjeli koje se područje mjeri. Na karti će se pojaviti ovi podaci.

- Ukupna udaljenost od prve do posljednje točke.
- Smjer od prve do zadnje točke.
- Ukupna površina koju segmenti zatvaraju.
- Promjena nadmorske visine između svake točke i ukupne uzbrdice i nizbrdice za sve segmente (samo na topografskim kartama).

5 Odaberite **Alati > Mjerenje** kako biste očistili sve segmente na karti i krenuli ispočetka.

Pregledavanje karata na povezanom uređaju

Pomoću aplikacije BaseCamp možete pregledavati karte koje su učitane na kompatibilan GPS uređaj ili SD karticu.

1 Priklojučite GPS uređaj ili čitač SD kartica na računalo.

Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku za svoj uređaj.

Naziv uređaja ili SD kartice prikazat će se u području Knjižnica i uređaji.

2 Odaberite **Karte** i odaberite kartu.

Slanje karata na uređaj

Kad šaljete spremljene stavke na povezani uređaj, možete poslati i karte područja oko stavki koje šaljete na uređaj.

1 Uređaj priključite na računalo.

2 Odaberite **Moja zbirka > Prijenos > Pošalji popis "Moja zbirka" na uređaj**.

3 Odaberite uređaj i označite potvrdni okvir **Kada završite, pošaljite karte pomoću programa MapInstall**.

4 Odaberite **Pošalji**.

5 Slijedite upute na zaslonu.

Ispis karte

Možete ispisati područje karte na jednoj stranici ili možete ispisati nekoliko stranica kako biste dobili poster.

- 1 Odaberite područje na karti.
- 2 Po potrebi povećajte lokaciju.
- 3 Odaberite **Datoteka > Ispis**.
- 4 Unesite naziv za ispisanu kartu.
- 5 Odaberite **Izgled**.
- 6 Odaberite opciju:
 - Odaberite **Prilagodi i ispiši jednu stranicu** za ispis područja karte na jednu stranicu.
 - Odaberite **Ispisi poster** za ispis na više stranica. Veličinu i broj stranica karte možete odrediti pomoću klizača.
- 7 Odaberite **Postavljanje stranice** ta promjenu postavki stranice poput orijentacije stranice i veličine papira (nije obavezno).
- 8 Odaberite **Pregled / Ispis** za pregled i podešavanje ispis (nije obavezno).
- 9 Odaberite **Ispis**.

BirdsEye slike Garmin prilagođene karte

Možete preuzeti ili uvesti dodatne podatke o karti zvane "prekrivanja" koji se mogu prikazati na karti. Prekrivanja, kao što je primjerice BirdsEye Satellite Imagery, možete spremići na računalo ili kompatibilni Garmin uređaj. Preklapanjima možete upravljati na isti način kao i drugim podacima, uključujući prijenos preklapanja na i s kompatibilnih Garmin uređaja i organiziranje preklapanja pomoću popisa (*O popisima i mapama popisa, stranica 13*).

BirdsEye slike

BirdsEye slike donose slike karte u visokoj rezoluciji koje se mogu preuzeti, no uključuju i detaljne satelitske slike i rasterske topografske karte. Pomoću aplikacije BaseCamp BirdsEye slike možete prenijeti na računalo, pregledavati ih na računalu i prenositi na kompatibilan Garmin uređaj.

BirdsEye pretplate i krediti

Na vašem uređaju moraju postojati aktivna BirdsEye pretplata ili krediti kako biste mogli preuzimati i koristiti BirdsEye slike. Za kupnju pretplate ili kredita za BirdsEye proizvode dostupne u vašem području posjetite web-mjesto garmin.com/birdseye.

BirdsEye Satellite Imagery i BirdsEye TOPO Raster proizvodi osiguravaju neograničeno preuzimanje slika za vrijeme trajanja pretplate. Jedna se pretplata može povezati samo s jednim uređajem. Kada je riječ o pretplatama, preuzete slike ne mogu se prenositi na uređaj nakon isteka pretplate.

BirdsEye Select Raster proizvod je kredit za ograničen broj preuzimanja slika. Svaki kredit vam omogućuje preuzimanje jednog kvadratnog kilometra slika. Preuzimanje slika pomoću kredita nema razdoblje trajanja i možete ih prenositi na povezani uređaj za vrijeme cijelog vijeka trajanja uređaja. Količina uključenih kredita ovisi o proizvodu. Svi se krediti moraju iskoristiti u razdoblju navedenom na stranici proizvoda. Preuzimanje slika pomoću kredita povezano je samo s jednim uređajem, a slike koje su izbrisane s uređaja i računala nije moguće vratiti.

BirdsEye proizvodi

Dostupno je nekoliko BirdsEye proizvoda.

BirdsEye Satellite Imagery: Donose detaljne satelitske slike cijelog svijeta. Ovaj je proizvod jednogodišnja pretplata za neograničen broj preuzimanja slika.

BirdsEye Select Raster: Donosi rasterske karte s konturama terena i točkama interesa. Slike su dostupne za nekoliko regija u Europi. Ovaj je proizvod kredit za ograničen broj preuzimanja slika.

BirdsEye TOPO Raster: Donosi rasterske topografske karte instituta U.S. Geological Survey (USGS) i National Research Council (NRC). Slike su dostupne za SAD i Kanadu. Ovaj je proizvod jednogodišnja pretplata za neograničen broj preuzimanja slika.

Aktiviranje BirdsEye proizvoda pomoću aplikacije BaseCamp

Prije aktiviranja BirdsEye proizvoda pomoću aplikacije BaseCamp potrebno je registrirati uređaj putem aplikacije Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Nakon kupnje BirdsEye proizvoda, morate ga aktivirati i pretplatu ili kredite povezati sa svojim uređajem. Proizvod možete aktivirati pomoću aplikacije BaseCamp.

NAPOMENA: Ako je pretplata na BirdsEye slike dio kupnje uređaja, već je povezana s uređajem i ne trebate je aktivirati.

- 1 Idite na www.garmin.com/basecamp kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju BaseCamp.

NAPOMENA: Ako je aplikacija BaseCamp već instalirana, možda ćete je trebati nadograditi na najnoviju verziju.

- 2 Pokrenite aplikaciju BaseCamp i povežite uređaj s računalom.

Naziv vašeg uređaja prikazat će se u području Knjižnica i uređaji.

- 3 Odaberite **BirdsEye > Preuzimanje slika BirdsEye**.

- 4 S padajućeg popisa odaberite uređaj koji želite povezati s pretplatom ili kreditima i odaberite **Nastavi**.

NAPOMENA: S BirdsEye proizvodom možete povezati samo jedan uređaj. Nakon povezivanja pretplatu ili kredite ne možete prebaciti na drugi uređaj. BirdsEye proizvod možete upotrebljavati na više uređaja samo ako kupite dodatne pretplate ili kredite.

- 5 Odaberite opciju:

- Za aktiviranje pretplate odaberite **Gdje se nalazi moja pretplata?**
- Za aktiviranje kredita odaberite **Gdje se nalazi moj kredit?**

- 6 Unesite vjerodajnice za prijavu na Garmin račun i odaberite **Nastavi**.

- 7 Odaberite BirdsEye proizvod koji želite aktivirati i odaberite **Aktiviraj**.

NAPOMENA: Prikazat će se najnoviji kupljeni BirdsEye proizvod. Možda ćete iz padajućeg izbornika trebati odabrati drugi proizvod.

BirdsEye proizvod sada je aktiviran, a pretplata ili krediti povezani s uređajem. Nakon dovršetka aktivacije možete preuzimati BirdsEye slike.

Preuzimanje BirdsEye slika na Mac računalo

Ako želite preuzimati koristiti BirdsEye slike, na uređaju moraju postojati aktivna pretplata ili krediti.

BirdsEye slike možete preuzeti na Mac računalo i kompatibilan Garmin uređaj.

- 1 Pokrenite aplikaciju BaseCamp i povežite uređaj s računalom.

U popisu BaseCamp uređaja prikazat će se naziv vašeg uređaja.

NAPOMENA: Pričekajte da se uređaj učita.

- 2 Odaberite **Moja zbirka** ili popis na koji želite dodati preuzetu datoteku sa slikama.
- 3 Odaberite **BirdsEye > Preuzimanje slika BirdsEye**.
- 4 S padajućeg popisa odaberite svoj uređaj.
- 5 Za kopiranje datoteke sa slikama na uređaj odmah nakon preuzimanja odaberite **Nakon preuzimanja kopiraj slike na uređaj** (nije obavezno).
- 6 Odaberite **Nastavi**.
- 7 Odaberite BirdsEye slike.

Ako na vašem uređaju postoji aktivna pretplata za odabrani proizvod, poruka će potvrditi pretplatu.

Ako na vašem uređaju ne postoji pretplata, za neke proizvode možete preuzeti ograničene preglede slika. Pregledi slika namijenjeni su samo za procjenu. Istovremeno možete spremati jedan pregled. Postojeći pregled automatski će se prebrisati nakon preuzimanja novog pregleda.

- 8 Odaberite opciju za određivanje područja karte za koje želite preuzeti slike:
 - Za odabir pravokutnog područja odaberite **Odabir okvira** i povucite kako biste na karti iscrtali pravokutnik.
 - Za odabir područja slobodnog oblika odaberite **Odabir oblika** i stvorite oblik na karti.Možete odabrati točke na karti za kutove ili iscrtati rubove oblika.

Ako su za odabrani proizvod potrebni krediti, pojaviti će se cijena u kreditima za odabrano područje.

- 9 S padajućeg popisa odaberite kvalitetu slike (nije obavezno). Prikazuje se procjena veličine datoteke za odabranu kvalitetu slike. Ako slike kopirate na uređaj, provjerite ima li na uređaju dovoljno slobodnog prostora za datoteku sa slikama. Ako nema dovoljno slobodnog prostora, možete smanjiti kvalitetu slike ili veličinu područja.

10 Odaberite **Potvrdi**.

- 11 Ako su za odabrani proizvod potrebni krediti, unesite vjerodajnice za prijavu na Garmin račun kako biste potvrdili trošenje kredita.

- 12 Unesite naziv za preuzetu datoteku sa slikama (nije obavezno).

Ako je omogućen, započinje prijenos datoteke sa slikama.

Slanje preuzetih BirdsEye slika na uređaj

Ako želite poslati BirdsEye slike na svoj uređaj, slike najprije morate preuzeti na računalo, a na uređaju mora biti dovoljno slobodnog prostora za datoteku sa slikama.

Preuzete datoteke s BirdsEye slikama možete poslati na kompatibilni Garmin uređaj s aktivnom pretplatom na tu vrstu slika. Datoteke sa slikama koje su preuzete korištenjem kredita mogu se poslati samo na uređaj za koje su aktivirane i preuzete.

- 1 Uređaj priključite na računalo.
U popisu uređaja prikazat će se vaš uređaj.
- 2 Desnom tipkom miša odaberite preuzetu datoteku sa slikama i odaberite **Slanje**.
- 3 Odaberite mapu na uređaju i odaberite **OK**.
Traka napretka pokazuje tijek prijenosa podataka.

Preuzete BirdsEye slike nakon isteka pretplate

Kada je riječ o pretplatama, preuzete slike ne mogu se prenositi na uređaj nakon isteka pretplate. Slike spremljene na uređaju možete i dalje koristiti sve dok ih ne izbrišete s uređaja. Ako ste slike preuzeli na računalo, možete ih koristiti pomoću aplikacije BaseCamp, ali ih možete prenijeti samo na uređaje s aktivnom pretplatom za tu vrstu slika.

Preuzimanje slika pomoću kredita nema razdoblje trajanja i možete ih prenositi na povezani uređaj za vrijeme cijelog vijeka trajanja uređaja.

Brisanje BirdsEye slika

OBAVIJEST

Izbrisane BirdsEye slike ne mogu se vratiti.

- Ako izbrišete sliku preuzetu pomoću kredita, za njezino ponovno preuzimanje morat ćete iskoristiti dodatne kredite.
- Ako sa svog uređaja izbrišete sliku preuzetu putem pretplate, sliku ne možete prebaciti natrag na uređaj nakon što pretplata za taj uređaj istekne.

Pomoću aplikacije BaseCamp možete izbrisati BirdsEye slike s uređaja ili računala.

Desnom tipkom miša označite sliku koju želite izbrisati i odaberite **Izbriši**.

Slika je izbrisana s odabrane lokacije. Brisanje slika na računalo ne briše ih i na uređaju.

Prilagođene Garmin karte

Prilagođene Garmin karte nude slike poput satelitskih fotografija, karti parkova i drugih informacija koje se na karti mogu prikazati kao prekrivanje.

Prilagođene Garmin karte možete preuzeti s foruma za prilagođene Garmin karte ili drugih web-stranica. Možete čak stvoriti vlastite prilagođene Garmin karte. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/custommaps

Uvoz prilagođenih Garmin karata

Prilagođene Garmin karte možete uvesti, uključeno s KML maskama i arhivama KMZ maski. Možete i slati prilagođene Garmin karte na podržane Garmin uređaje.

- 1 Preuzmite datoteku s prilagođenom kartom na računalo.
- 2 Odaberite lokaciju za spremljenu datoteku karte (**Odabir lokacije za spremanje datoteka, stranica 13**).
- 3 Odaberite **Datoteka > Uvoz u "[naziv]"**.
- 4 Odaberite datoteku prilagođene karte i odaberite **Uvoz**.

Prilagođena karta sprema se kao prekrivanje.

Pregled preklapanja

- 1 Odaberite preklapanje.
- 2 Odaberite **Pregled > Prikaži odabrane podatke na karti** za centriranje karte na prekrivanju.
- 3 Ako se prekrivanje prikazuje kao obris bez slika odaberite **Pregled > Prikaži maske (prilagođene Garmin karte i slike BirdsEye)**.

Skriivanje preklapanja

Pojedinosti možete sakriti odabirom opcija BirdsEye slike, Garmin prilagođene karte i drugih prekrivanja kako bi se ta prekrivanja na karti prikazivala samo kao obris.

Odaberite **Pregled > Sakrij preklapanja (prilagođene Garmin karte i slike BirdsEye)**.

Promjena redoslijeda iscrtavanja za prekrivanje

Možete postaviti redoslijed iscrtavanja za BirdsEye slike, prilagođene Garmin karte i druga prekrivanja kako biste promijenili način na koji se prekrivanja postavljaju jedno na drugo na karti.

NAPOMENA: Ova značajka nije dostupna za sva prekrivanja.

- 1 Dvaput pritisnite prekrivanje.
- 2 Koristite klizač za podešavanje redoslijeda iscrtavanja.
Prekrivanja s višim redoslijedom iscrtavanja prikazuju se iznad prekrivanja s nižim redoslijedom iscrtavanja.

Traka za pretraživanje

Traka za pretraživanje omogućuje traženje lokacija. Pretraživati možete svoje korisničke podatke, podatke o karti i neke online izvore.

Provođenje osnovnog pretraživanja

Traka za pretraživanje zadano prikazuje rezultate pretraživanja počevši s lokacijom koja je najbliža središtu karte.

- 1 Odaberite lokaciju koju tražite.
- 2 U traku za pretraživanje unesite naziv točke interesa, adresu ili korisničke podatke koje želite pronaći i pritisnite tipku **return** na tipkovnici.

Provođenje detaljnog pretraživanja

- 1 Odaberite **Nađi** > **Opcije pretraživanja**.
- 2 Unesite pojam.
- 3 Odaberite vrstu pretraživanja.
- 4 Odaberite **Više opcija** kako biste prilagodili rezultate pretraživanja (nije obavezno).
- 5 Odaberite **Traži**.

Izbornik Traženje

Kombinacijom izbornika Nađi i alatne trake Traži možete brzo pronaći stavke. Koordinate možete pronaći na karti s pomoću izbornika Nađi.

Spremanje lokacije iz pretraživanja

- 1 Pretražite lokaciju (*Provođenje detaljnog pretraživanja, stranica 6*).
- 2 Odaberite lokaciju u rezultatima pretraživanja.
Na karti se javljaju podaci o lokaciji.
- 3 Odaberite popis ili odaberite **Moja zbirka**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Povucite stavku iz rezultata pretraživanja na popis.
 - Odaberite ► iz podataka o lokaciji na karti.

Točke

Točke su lokacije koje snimate i spremate u uređaj. Točke označavaju gdje ste, kamo idete ili gdje ste bili. Možete im dodati pojedinosti o lokaciji poput naziva, nadmorske visine ili dubine.

Označavanje točke na karti

Možete označiti bilo koju točku na karti kao točku. Točke se spremaju automatski.

- 1 Odaberite lokaciju za spremljenu točku (*Odabir lokacije za spremanje datoteke, stranica 13*).
- 2 Odaberite **Alati** > **Međutočka**.
- 3 Odaberite lokaciju na karti kako biste označili točku.
Točka je spremljena.

Pomicanje točke

- 1 Odaberite točku.
NAPOMENA: Ako se točka ne postavi u središte karte, desnom tipkom miša odaberite točku i odaberite Prikaži na karti.
- 2 Odaberite **Alati** > **Ručno**.
- 3 Povucite točku na novu lokaciju.
SAVJET: Točku možete pomicati i promjenom koordinata u svojstvima točke (*Uređivanje svojstava točaka, stranica 6*).

Uređivanje svojstava točaka

Možete promijeniti svojstva točke, npr. naziv, koordinate i simbol. Svojstva više točaka možete promijeniti i skupno. Promjene svojstava točke spremaju se automatski.

- 1 Odaberite opciju:
 - Ako želite urediti jednu točku, dvaput pritisnite točku.
 - Ako želite urediti više točaka, odaberite više točaka (*Odabir više stavaka, stranica 13*) i pritisnite **⌘+I** na tipkovnici.
- 2 Odaberite **Općenito**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje naziva točke odaberite **Naziv** i unesite novi naziv.
 - Za dodavanje komentara o točki odaberite **Komentar** i unesite komentar.
 - Za promjenu simbola povezanog s točkom odaberite **Odaberi** pored simbola točke i odaberite drugi simbol.
- 4 Odaberite **Napredno**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje koordinata točke odaberite **Položaj** i unesite nove koordinate.
 - Za dodavanje polumjera upozorenja o približavanju točki odaberite **Blizina** i unesite udaljenost.
 - Za uređivanje nadmorske visine točke odaberite **Nadmorska visina** i unesite nadmorsku visinu.
 - Za prilagođavanje načina na koji se točka prikazuje na karti odaberite vrijednost iz padajućeg izbornika **Prikaz**.
- 6 Odaberite **Informacije za kontakt** i unesite kontaktne informacije za točku.

Geocache stavke

Geocaching je aktivnost u kojoj sudionici skrivaju ili traže skrivene cache stavke. Geocache sadrži koordinate, savjete, zapise i ostale podatke za predmemoriju. Geocache stavke preuzmite na web-mjestu geocaching.com.

Geocache stavke ne možete pretraživati ili stvarati u aplikaciji BaseCamp. Geocache stavke morate ili prenijeti s povezanog Garmin uređaja ili uvesti geocache datoteku koju ste preuzeli na web-mjestu geocaching.com.  ukazuje na geocache stavku u području Knjižnica i uređaji i na karti.

Uvoz geocache stavke s povezanog Garmin uređaja

Ako želite uvesti geocache stavku u popis Moja zbirka, geocache stavke najprije morate učitati u svoj Garmin GPS uređaj.

- 1 Povežite Garmin GPS uređaj s geocache stavkama i računalo.
- 2 Prebacite geocache stavke s uređaja (*Prijenos podataka s povezanog uređaja, stranica 14*).

Uvoz geocache datoteka

- 1 Posjetite web-mjesto geocaching.com.
- 2 Preuzmite jednu ili više geocache datoteka na računalo.
- 3 Odaberite lokaciju za geocache datoteke (*Odabir lokacije za spremanje datoteke, stranica 13*).
- 4 Odaberite **Datoteka** > **Uvoz u "[naziv]"**.
- 5 Odaberite preuzetu geocache datoteku i odaberite **Uvoz**.

Pretraživanje geocache stavki

Ako želite pretraživati geocacheve, najprije ih morate preuzeti s web-mjesta geocaching.com i uvesti u aplikaciju BaseCamp.

- 1 Pretraživanje geocacheva (*Provođenje detaljnog pretraživanja, stranica 6*).
- 2 Odaberite geocache.
Na karti će se pojaviti informacijski balončić koji prikazuje geocache.

Označavanje geocache stavke kao pronađene

Geocache stavke možete označiti za vođenje evidencije o pronađenim geocache stavkama. Označite li geocache stavku kao pronađenu na vašem uređaju, ona će se automatski ažurirati u aplikaciji BaseCamp prilikom sljedećeg povezivanja uređaja.

- 1 Dvaput pritisnite geocache stavku.
- 2 Odaberite .
Ikona geocache stavke mijenja se u .

Pregled savjeta i zapisa

Savjet za geocache može uključiti osoba koja je napravila tu geocache stavku, a pruža dodatne informacije koje će vam pomoći da je pronađete. Zapisi geocache stavki sadrže komentare drugih osoba koje su tražile tu geocache stavku.

- 1 Dvaput pritisnite geocache stavku.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz savjeta odaberite **Prikaži savjete**.
 - Za prikaz zapisa odaberite **Zapisnici**.

Pregled web stranice za Geocache

Možete pregledati web-mjesto na kojem je geocache stavka izvorno postavljena.

- 1 Dvaput pritisnite geocache stavku.
- 2 Odaberite ID geocache stavke.
Vaš zadani pretraživač otvorit će web-mjesto povezano s identifikacijskom oznakom geocache stavke.

Promjena geocache podataka koji se prikazuju na karti

- 1 Dvaput pritisnite geocache stavku.
- 2 Na padajućem popisu odaberite opciju za prikazivanje samo simbola, simbol i naziv ili simbol i identifikacijsku oznaku povezanu s geocache stavkom.

Rute, putovi, trase i avanture

Aplikacija BaseCamp upotrebljava rute, putove, trase i avanture kako bi prikazala gdje ste bili i pomogla vam isplanirati kamo želite ići.

- Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta (*Rute, stranica 7*).
- Put je plan putovanja koji uključuje početnu lokaciju, odredište, vrijeme dolaska i odlaska te količinu vremena koje namjeravate provesti putujući svaki dan (*Planer puta, stranica 8*).
- Trag je zapis vašeg puta. Zapis trase sadrži informacije o točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i nadmorsku visinu svake točke (*Trase, stranica 9*).
- Avantura je skupina stavki kao što su zapisnici trasa, međutočke, slike i videozapisi koji prikazuju vaša putovanja (*Garmin avanture, stranica 11*).

Rute

Ruta je niz međutočaka ili lokacija koje vas vode do konačnog odredišta.

Stvaranje rute

NAPOMENA: Kartografski proizvod koji odaberete utječe na način na koji se stvaraju rute. Primjerice, kada stvarate rutu za vožnju, odaberite karte koje sadržavaju detaljnije podatke o cestama i lokacijama (*Odabir karte, stranica 2*).

Aktivnost koju odaberete također utječe na način na koji se stvaraju rute. Odabrana aktivnost trebala bi biti u skladu s vrstom odabranog kartografskog proizvoda (*Odabir aktivnosti, stranica 2*).

Stvaranje jednostavne rute

Možete stvoriti jednostavnu rutu između dvije točke.

- 1 Odaberite lokaciju za spremanje rute (*Odabir lokacije za spremanje datoteka, stranica 13*).
- 2 Odaberite **Uredi > Stvori rutu**.
- 3 Po potrebi odaberite kartografski proizvod.
- 4 Po potrebi promijenite aktivnost.
- 5 Povucite stavku do okvira **Ovdje povucite početnu točku**.
- 6 Povucite stavku do okvira **Ovdje povucite odredište**.
Ruta će se prikazati u obliku obojene linije na karti.

Stvaranje rute pomoću točaka

Rutu možete stvoriti pomoću spremijenih točaka.

- 1 Po potrebi odaberite kartografski proizvod.
- 2 Po potrebi promijenite aktivnost.
- 3 Odaberite više točaka koje će se koristiti na ruti (*Odabir više stavaka, stranica 13*).
- 4 Desnom tipkom miša odaberite točku i odaberite **Stvaranje rute iz međutočaka**.
Ruta će se prikazati u obliku obojene linije na karti.
- 5 Unesite naziv rute (nije obavezno).

Stvaranje rute na karti

Rutu možete planirati odabirom točaka na karti ili iscrtavanjem rute na karti.

- 1 Po potrebi odaberite kartografski proizvod.
- 2 Po potrebi promijenite aktivnost.
- 3 Odaberite lokaciju za spremanje rute (*Odabir lokacije za spremanje datoteka, stranica 13*).
- 4 Odaberite **Alati > Ruta**.
- 5 Po potrebi zatvorite prozor nove rute.
- 6 Odaberite početnu točku svoje rute.
- 7 Odaberite točke koje želite dodati ruti.
- 8 Pritisnite desnom tipkom miša za spremanje rute.
SAVJET: Rutu možete spremiti i tako da pritisnete tipku esc na tipkovnici.
Ruta će se prikazati u obliku obojene linije na karti.

Stvaranje rute na temelju traga

Rutu možete stvoriti na temelju traga. Ovo može biti korisno ako trebate primijeniti opcije rute na trag ili ga koristiti na uređajima koji ne podržavaju tragove.

- 1 Po potrebi odaberite kartografski proizvod.
- 2 Po potrebi promijenite aktivnost.
- 3 Odaberite trag.
- 4 Odaberite **Uredi > Izradi rutu iz trase > OK**.
Nova se ruta pojavljuje pored traga.

Promjena naziva rute

- 1 Dvaput pritisnite rutu.
- 2 U prozoru sa svojstvima rute odznačite potvrdni okvir **Automatski dodijeli naziv**.
- 3 Unesite novi naziv.

Uređivanje informacija o ruti

- 1 Dvaput pritisnite rutu.
- 2 U prozoru sa svojstvima rute odaberite **Informacije**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje napomena o ruti unesite tekst u polje **Bilješke**.
 - Za promjenu boje rute odaberite boju s popisa **Boja**.
 - Za povezivanje datoteke i rute odaberite **Datoteka** i odaberite datoteku na računalu.

Promjena aktivnosti rute

- 1 Dvaput pritisnite rutu.
- 2 U prozoru sa svojstvima rute odaberite **Aktivnost**.
- 3 Odaberite aktivnost koja će se primijeniti na cijelu rutu.
NAPOMENA: Možete promijeniti aktivnost točke na ruti, a da se pri tome ne promijeni aktivnost povezana s ostatkom rute (**Uređivanje točaka rute**, stranica 8).
- 4 Odaberite  za ponovno izračunavanje aktivnosti korištenjem nove aktivnosti.

Uređivanje točaka rute

Točke rute možete dodati, ukloniti, promijeniti im redoslijed i raspored.

- 1 Dvaput pritisnite rutu.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za dodavanje točke povucite točku, rutu, trag ili pronađenu lokaciju do popisa točaka.
 - Za uklanjanje točke desnom tipkom miša odaberite točku i odaberite **Ukloni**.
 - Za pomicanje točke na novi položaj na ruti povucite točku do novog položaja.
 - Za pomicanje točke za jedan položaj prema gore na ruti desnom tipkom miša odaberite točku i odaberite **Pomakni gore**.
 - Za pomicanje točke za jedan položaj prema dolje na ruti desnom tipkom miša odaberite točku i odaberite **Pomakni dolje**.
 - Za preokretanje redoslijeda rute odaberite  > **Okreni rutu**.
 - Za postavljanje vremena dolaska, odlaska i čekanja za točku, odaberite točku te odaberite .
 - Za promjenu vrste aktivnosti povezane s točkom odaberite točku i odaberite ikonu aktivnosti.
- 3 Odaberite  za ponovno izračunavanje rute.

Uređivanje točaka rute na karti

Možete dodati ili pomaknuti točke rute na karti. Ako dodate ili pomaknete točke na izvancestovne lokacije, ruta se neće izračunati s cestama.

- 1 Dok se ruta prikazuje na karti odaberite **Alati Alat za odabir**.
- 2 Odaberite opciju:
 - Povucite segment rute na novu lokaciju. Nove se točke automatski dodaju ruti.
 - Držite tipku **option** na tipkovnici i povucite točku na novu lokaciju.

Pregled uputa za rutu

Možete pregledati upute o skretanjima za rutu.

- 1 Dvaput pritisnite rutu.
- 2 U prozoru sa svojstvima rute odaberite **Upute**.
Točke su u prozoru zamijenjene uputama skretanje-po-skretanje.
- 3 Odaberite potvrdni okvir **Centriraj na odabir** i odaberite stavku s popisa kako biste je vidjeli na karti.

Planer puta

Aplikacija BaseCamp vam omogućuje planiranje potpunog plana puta. Planove puta možete prenijeti na GPS uređaj za navigaciju.

Stvaranje novog puta

Prije stvaranja puta na temelju informacija o adresi morate imati kartu koja sadrži informacije o adresi.

Put možete izračunati automatski na temelju početne lokacije, odredišta i vremena koje u toku jednog dana planirate provesti vozeći.

- 1 Odaberite **Planer puta > Novi put**.
- 2 Odaberite **Novo**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Odaberite broj dana za put.
 - Ako znate datume svog puta, odaberite potvrdni okvir i odaberite datume odlaska i povratka za put.
- 4 Odaberite maksimalan broj sati putovanja po danu.
- 5 Ako je riječ o povratnom putovanju, odaberite potvrdni okvir.
- 6 Odaberite **Početak**.
- 7 Odaberite način putovanja.
- 8 Unesite početnu lokaciju i odredište.
- 9 Ako je vaš način putovanja **Let**, odaberite opciju:
 - Odaberite **Broj leta**, a zatim unesite naziv zračnog prijevoznika i brojeve odlaznog i povratnog leta te presjedanja.
 - Odaberite **Zračne luke** i unesite nazive zračnih luka.
- 10 Odaberite **Stvori put**.

Putovi i cjeline

Nakon stvaranja puta pojedinosti puta prikazuju se na lijevoj strani prozora BaseCamp. Put je podijeljen u cjeline. Svaka cjelina počinje početnom, a završava odredišnom točkom. Cjeline se automatski stvaraju na temelju podataka koje ste unijeli prilikom stvaranja puta. Putu možete dodati dodatne cjeline ako na putu planirate posjetiti dodatne lokacije.

Svaka cjelina vašeg puta sadrži pojedinosti o putovanju između početne i odredišne točke cjeline, uključujući broj dana putovanja i vremena odlaska i dolaska. U svakoj cjelini možete pretraživati točke interesa duž rute i dodavati ih.

NAPOMENA: Vremena odlaska i dolaska prikazana u cjelini odražavaju stvarno vrijeme na lokaciji na temelju lokalne vremenske zone.

Promjena prikaza puta

Prikaz puta možete promijeniti tako da su detaljne informacije o cjelinama puta vidljive ili skrivene.

Dok pregledavate put, odaberite opciju:

- Za skrivanje pojedinosti o cjelini odaberite .
- Za prikazivanje pojedinosti o cjelini odaberite .

Uređivanje puta

Prije uređivanja puta morate spremići barem jedan put na računalo ili uređaj.

Put možete urediti dodavanjem cjelina, dodavanjem i uklanjanjem dana, promjenom vremena dolaska i polaska i dodavanjem točaka interesa koje želite posjetiti na putu. Promjene puta spremaju se automatski.

- 1 Odaberite **Planer puta > Otvaranje nedavnog puta**.
- 2 Odaberite put.
- 3 Odaberite **Otvori**.
- 4 Uredite podatke o putu ili cjelini (**Uređivanje cjeline, stranica 9**).
- 5 Odaberite **Izlaz**.

Uređivanje naziva puta i cjelina

Dok pregledavate putovanje, odaberite opciju:

- Za promjenu naziva puta odaberite naziv i unesite novi naziv.
- Za promjenu naziva cjeline odaberite naziv i unesite novi naziv.

Dodavanje cjeline putu

Ako na svom putu planirate posjetiti dodatne lokacije, za svaku lokaciju možete dodati cjelinu.

- 1 Dok pregledavate putovanje, odaberite **Dodaj čvorište**.
- 2 Potražite lokaciju.
- 3 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
- 4 Odaberite **Dodaj u put**.
Nova cjelina dodaje se na kraj puta.

Dodavanje točke interesa cjelini

Ako planirate dodati zaustavljanje prilikom putovanja od početne do odredišne točke cjeline, možete pretraživati duž rute.

- 1 Dok pregledavate putovanje, odaberite cjelinu.
- 2 Pomoću klizača **Dodaj točku interesa** odaberite lokaciju na ruti.
Oznaka položaja za odabranu lokaciju prikazat će se na karti, na ruti.
- 3 Odaberite potvrdni okvir **Traži duž rute**.
- 4 Potražite lokaciju.
- 5 U rezultatima pretraživanja odaberite lokaciju.
Točka interesa dodana je ruti cjeline.
NAPOMENA: Zadano vrijeme zaustavljanja od 30 minuta dodaje se za svaku točku interesa koju dodate cjelini. Možete promijeniti vremena odlaska, dolaska i zaustavljanja za cjelinu (**Uređivanje cjeline, stranica 9**).

Uređivanje cjeline

Možete urediti pojedinosti puta za cjelinu.

NAPOMENA: Vremena odlaska i dolaska prikazana u cjelini odražavaju stvarno vrijeme na lokaciji na temelju lokalne vremenske zone.

- Za promjenu vremena odlaska za cjelinu, odaberite početnu točku i odaberite vrijeme.
- Za promjenu vremena dolaska za cjelinu, odaberite odredišnu točku i odaberite vrijeme.
- Za promjenu načina putovanja za cjelinu odaberite početnu točku i odaberite ikonu željenog načina putovanja.
NAPOMENA: U svoj put možete dodati različite načine putovanja tako da dodate dodatne cjeline i promijenite načine putovanja za svaku cjelinu.
- Za dodavanje dana cjelini, odaberite **+** pored naziva cjeline.
- Za uklanjanje dana iz cjeline desnom tipkom miša označite dan i odaberite **Izbriši dan**.

- Za promjenu redoslijeda dana, početnih točaka, odredišnih točaka i izlaznih točaka, povucite stavku na bilo koje mjesto na putu.

Slanje puta uređaju

Prije prijenosa puta na kompatibilni Garmin uređaj morate spremići barem jedan put na računalo.

- 1 Uređaj priključite na računalo.
- 2 Odaberite **Planer puta > Otvaranje nedavnog puta**.
- 3 Odaberite put.
- 4 Odaberite **Prijenos > Pošalji [‘naziv’] na uređaj**.
- 5 Odaberite uređaj i označite potvrdne okvire stavaka koje želite poslati.
- 6 Odaberite **Pošalji**.

Trase

Trasa je zapis vašeg puta. Zapisnik trase sadrži informacije o točkama uzduž snimljenog puta, uključujući vrijeme, lokaciju i visinu svake točke.

Prikaz točaka i statistike traga

Možete pregledavati statistiku i sažetke podataka za pojedinačnu točku traga, raspon točaka ili za cijeli trag. Mnoga podatkovna polja dostupna su samo za tragove snimljene pomoću Garmin GPS uređaja.

- 1 Dvaput pritisnite trag.
U prozoru sa svojstvima traga prikazuje se statistika za svaku točku traga.
- 2 Držite pritisnutom tipku **shift** na tipkovnici i odaberite raspon točaka za prikaz statistike za te točke.

Uređivanje traga

Možete uređivati podatke za cijeli trag ili za njegove pojedine točke. Tragovi koji su još uvijek aktivni na uređaju ne možete uređivati.

Uređivanje osnovnih svojstava traga

Trag možete preimenovati i promijeniti mu boju.

- 1 Dvaput pritisnite trag.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za promjenu naziva traga odaberite **Naziv** i unesite novi naziv.
 - Za promjenu boje traga odaberite boju s padajućeg popisa.

Uređivanje naprednih svojstava traga

Ako želite uređivati podatke o nadmorskoj visini točke traga, morate koristiti kartu koja ima podatke o nadmorskoj visini (**Odabir karte, stranica 2**).

Možete uređivati svojstva cijelog traga.

- 1 Dvaput pritisnite trag.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za zamjenu informacija o nadmorskoj visini za sve točke traga informacijama o nadmorskoj visini karte odaberite **Postavljanje trase za elevaciju na karti**.
Podaci o nadmorskoj visini iz karte mogu biti precizniji od podataka o nadmorskoj visini iz GPS-a.
 - Za preokretanje redoslijeda točaka traga odaberite **Okreni trasu**.
 - Za centriranje karte na tragu odaberite **Prikaži na karti**.

Uređivanje točaka traga

Ako želite uređivati podatke o nadmorskoj visini točke traga, morate koristiti kartu koja ima podatke o nadmorskoj visini ([Odabir karte, stranica 2](#)).

- 1 Dvaput pritisnite trag.
- 2 Odaberite jednu točku ili raspon točaka ([Odabir više stavaka, stranica 13](#)).
- 3 Odaberite .
- 4 Odaberite opciju:
 - Za uklanjanje točke ili raspona točaka s traga odaberite **Brisanje odabranih točaka**.
 - Za podjelu traga u odabranoj točki odaberite **Podjela u odabranoj točki**.
Točke popisane ispod odabrane točke uklanjaju se s trenutnog traga i spremaju kao novi trag. Odabrana se točka uključuje u oba traga.
 - Za zamjenu informacija o nadmorskoj visini za točku ili raspon točaka informacijama o nadmorskoj visini karte odaberite **Postavljanje točaka za elevaciju na karti**.
Podaci o nadmorskoj visini iz karte mogu biti precizniji od podataka o nadmorskoj visini iz GPS-a.

Filtriranje točaka traga

Točke u tragu možete filtrirati kako biste uklonili neželjene točke i pojednostavnili trag.

- 1 Dvaput pritisnite trag.
- 2 Odaberite opciju:
 - Odaberite točku.
 - Držite pritisnutom tipku **shift** na tipkovnici i odaberite raspon točaka.
- 3 Odaberite  > **Filtriraj trasu**.
- 4 Odaberite opciju:
 - Za filtriranje cijelog traga odaberite **Cijela trasa**.
 - Za filtriranje odabranog raspona točaka odaberite **Odabrane točke trase**.
- 5 Odaberite opciju:
 - Za postavljanje minimalnog vremena između točaka odaberite **Vrijeme** i unesite vrijednost.
 - Za postavljanje minimalne udaljenosti između točaka odaberite **Udaljenost** i unesite vrijednost.
 - Ako želite da aplikacija BaseCamp sama prilagođava broj točaka, odaberite **Automatski** i koristite klizač.
 - Za korištenje maksimalnog broja ravnomjerno raspoređenih točaka odaberite **Maksimalno točaka** i unesite vrijednost.
- 6 Odaberite **Spremi izvornu trasu** kako biste spremili kopiju izvornog, nefiltriranog traga (nije obavezno).
NAPOMENA: Ako ne spremite izvorni trag, uklonjene točke trajno će biti izbrisane s traga.
- 7 Odaberite **OK**.

Točke traga uklanjaju se s traga na temelju kriterija filtriranja.

Uređivanje točaka traga na karti

Možete dodati ili pomicati točke traga na karti.

- 1 Dvaput pritisnite trag.
- 2 Odaberite **Alati** > **Alat za odabir**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite segment traga na novu lokaciju. Nove se točke automatski dodaju tragu.
 - Držite tipku **option** na tipkovnici i povucite točku na novu lokaciju.

Spajanje tragova

Dva ili više tragova možete spojiti u jedan.

- 1 Odaberite jedan ili više tragova ([Odabir više stavaka, stranica 13](#)).
- 2 Odaberite **Uredi** > **Spoji trase**.
- 3 Odaberite trag.
- 4 Odaberite opciju:
 - Odaberite  za premještanje traga prema dolje na popisu.
 - Odaberite  za premještanje traga prema gore na popisu.
 - Odaberite  za promjenu smjera traga.
 - Odaberite  za uklanjanje traga s popisa.
- 5 Odaberite **Spoji trase**.
Novi trag stvoren je spajanjem tragova.

Izrada traga od rute

Trag možete stvoriti iz spremljene rute. Tragom možete navigirati pomoću Garmin uređaja koji ne podržavaju navigaciju rutama.

- 1 Dvaput pritisnite rutu.
- 2 Odaberite  > **Stvori trasu**.

Stvaranje traga na karti

Trag možete stvoriti odabirom točaka na karti, iscrtavanjem na karti ili kombinirajući ova dva načina.

- 1 Odaberite lokaciju za spremanje traga ([Odabir lokacije za spremanje datoteka, stranica 13](#)).
- 2 Odaberite **Alati** > **Trasa**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Za stvaranje ravnih segmenata traga između točaka odaberite dvije ili više točaka na karti.
 - Za iscrtavanje segmenta odaberite točku i povucite je do druge točke.
- 4 Ponovite korak 3 za dodavanje dodatnih segmenata.
- 5 Pritisnite desnom tipkom miša za spremanje traga.
SAVJET: Trag možete spremiti i tako da pritisnete tipku **esc** na tipkovnici.
Trag će se prikazati kao siva linija na karti.

Grafikoni i simulacije


Možete pregledavati grafikone podataka različitih stavaka. Možete reproducirati rutu ili trag kako biste simulirali navigaciju.

Pregled grafikona

Na temelju snimljenih podataka možete pregledavati podatke o ruti, tragu ili avanturi.

- 1 Dvaput pritisnite rutu, trag ili avanturu.
- 2 Odaberite .

Grafikoni



1	Odabir vrste podataka koji se prikazuju na grafikonu.
2	Povećavanje i smanjivanje grafikona.
3	Prikazivanje ili skrivanje točaka na grafikonu.
4	Ispisivanje grafikona.
5	Ukazuje na prvu lokaciju koja je odabrana za usporedbu. Podaci o lokaciji pojavljuju se ako odaberete oznaku lokacije na grafikonu, a narančasta oznaka pojavljuje se na toj lokaciji na karti.
6	Ukazuje na drugu lokaciju koja je odabrana za usporedbu. Podaci za usporedbu pojavljuju se ako odaberete oznaku druge lokacije na grafikonu, a narančasta oznaka pojavljuje se između tih dviju lokacija na karti.
7	Pomicanje odabranih točaka.

Reprodukcija simulacije rute ili traga

Možete animirati rutu ili trag kako biste simulirali navigaciju.

- 1 Dvaput pritisnite rutu ili trag.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite **Reproduciraj rutu** ili **Reproduciraj trasu**.
Pojavljuje se prozor za upravljanje reprodukcijom i počinje simulacija.  prikazuje trenutni položaj simulacije na karti.

Upravljanje simulacijom rute ili traga

Ako želite podesiti ponašanje ili brzinu simulacije, prvo morate pokrenuti reprodukciju simulacije.

- Tijekom reprodukcije simulacije odaberite **Pauza** za pauziranje simulacije.
- Ako je simulacija pauzirana, odaberite **Reprodukcija** za pokretanje reprodukcije simulacije.
- Odaberite **Petlja** kako biste postavili hoće li se simulacija zaustaviti kada dođe do kraja rute ili traga ili krenuti ispočetka.
- Za pomicanje simulacije naprijed ili natrag na ruti ili tragu koristite gornji klizač.
NAPOMENA:  pokazuje trenutni položaj simulacije na karti.
- Brzinu animacije podesite pomoću donjeg klizača.
- Odaberite **Sporije** za smanjivanje brzine animacije.
- Odaberite **Brže** za povećavanje brzine animacije.
- Odaberite **x stvarna brzina** i unesite vrijednost za postavljanje određene brzine reprodukcije.
Vrijednost 1,0 reproducira rutu ili trag stvarnom brzinom.

Garmin avanture

Povezane stavke možete grupirati kao avanturu. Primjerice, možete stvoriti avanturu za posljednji izlet na planinarenje. Avantura može sadržavati zapisnik traga izleta, fotografije izleta

i geocacheve koje ste lovili. Pomoću aplikacije BaseCamp možete stvarati avanture i upravljati njima.

Stvaranje avanture

Prije stvaranja avanture morate prenijeti trag sa svog uređaja.

- 1 Odaberite **Uredi > Stvaranje avanture**.
- 2 Odaberite trag, a potom odaberite **Nastavi**.
- 3 Povucite primjedbe, fotografije i videozapise u prozor **Stavke avanture** i dodajte ih avanturi.
- 4 Odaberite **Nastavi**.
- 5 Unesite naziv, dodajte opis, odaberite aktivnost i odaberite razinu zahtjevnosti.
- 6 Odaberite **Odabir fotografije** za odabir nove naslovne fotografije za avanturu.
- 7 Dodajte geografske oznake kako biste si olakšali razvrstavanje i organiziranje avantura (nije obavezno).
- 8 Odaberite **Nastavi**.
Avantura će biti spremljena u odjeljku Garmin Adventures popisa Moja zbirka.

Uređivanje avanture

- 1 Dvaput pritisnite avanturu.
- 2 Odaberite **Uredi**.
- 3 Odaberite opciju:
 - Povucite primjedbe, fotografije i videozapise u prozor **Stavke avanture** i dodajte ih avanturi.
 - Uredite informacije o avanturi.
 - Odaberite **Odabir fotografije** i odaberite drugu fotografiju kako biste promijenili naslovnu fotografiju za avanturu.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Dodavanje fotografije avanturi

- 1 Dvaput pritisnite avanturu.
- 2 Odaberite **Uredi > Dodaj fotografije**.
- 3 Odaberite fotografiju na računalu, a zatim odaberite **Otvori**.
- 4 Po potrebi odaberite lokaciju na karti kojoj želite dodati primjedbu.
SAVJET: Ako fotografija sadrži geografske oznake, bit će automatski postavljena na lokaciju s geografskim oznakama na karti.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Dodavanje videozapisa avanturi

Ako avanturi želite dodati videozapis, videozapis mora biti objavljen u YouTube™ videozajednici.

- 1 Dvaput pritisnite avanturu.
- 2 Odaberite **Uredi > Dodaj videozapis**.
- 3 Odaberite lokaciju na karti na koju želite postaviti videozapis.
- 4 Unesite URL videozapisa.
- 5 Unesite naziv i opis (nije obavezno).
- 6 Odaberite **Gotovo**.

Dodavanje primjedbi avanturi

- 1 Dvaput pritisnite avanturu.
- 2 Odaberite **Uredi > Stvori primjedbu**.
- 3 Odaberite lokaciju na karti na koju želite postaviti primjedbu.
- 4 Unesite naziv i tekst primjedbe.
- 5 Odaberite **Gotovo**.

Pregled avanture

Prije pregleda avanture morate stvoriti avanturu (**Stvaranje avanture**, stranica 11).

- 1 Dvaput pritisnite avanturu.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za prikaz animiranog pregleda traga na karti odaberite **Reprodukcija**.
 - Odaberite fotografiju ili videozapis koji želite pregledati.
 - Za pregled svojstava fotografije ili videozapisa odaberite **1**.
 - Za pregledavanje grafikona brzine ili nadmorske visine traga avanture odaberite (*Grafikoni, stranica 11*) .

BaseStation praćenje u stvarnom vremenu

Prije korištenja funkcije BaseStation morate imati kompatibilan uređaj. Više informacija o kompatibilnim uređajima potražite na web-mjestu garmin.com.

BaseStation vam omogućuje praćenje pasa ili kontakata u stvarnom vremenu na karti kada se povežete s Garmin uređajem koji prima podatke s GPS ogrlica za pse ili drugih Garmin uređaja.

Praćenje pomoću funkcije BaseStation

Ako želite koristiti funkciju BaseStation, morate imati kompatibilan Garmin uređaj (*BaseStation praćenje u stvarnom vremenu, stranica 12*).

- 1 Uključite uređaj.
- 2 Na uređaju odaberite **Postavke > Sustav > BaseCamp BaseStation > Upitano**.
Dodatne informacije o uređaju potražite u korisničkom priručniku.
- 3 Uređaj priključite na računalo.
- 4 Na uređaju odaberite **Da** kada se od vas zatraži ulazak u način rada BaseStation.
- 5 U području Knjižnica i uređaji odaberite mapu BaseStation ispod naziva uređaja.
- 6 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Za prikaz kontakata na karti odaberite **●**.
 - Za prikaz pasa na karti .

Praćenje uz BaseStation

Ako želite koristiti BaseStation, morate imati kompatibilan Garmin uređaj (*BaseStation praćenje u stvarnom vremenu, stranica 12*).

Na karti možete pratiti lokaciju pasa, kontakata i povezanih BaseStation uređaja. Karta se automatski pomiče i zumira kako bi se vidjeli svi objekti koji se prate.

- 1 Odaberite jedan ili više kontakata ili pasa koje želite slijediti (*Odabir više stavaka, stranica 13*).
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Ako želite slijediti samo odabrane kontakte i pse odaberite **Prati odabrane kontakte**.
 - Ako želite pratiti odabrane kontakte i BaseStation uređaje povezane s računalom, odaberite **Prati odabrane kontakte i Basestation**.
 - Ako želite pratiti samo BaseStation uređaje povezane s računalom, odaberite **Prati Basestation**.

Spremanje tragova s BaseStation

Staze kojima su išli psi ili kontakti možete spremiti u obliku tragova.

- 1 Odvojite BaseStation uređaj od računala.

- 2 Odaberite **Da** za spremanje tragova na popis **Moja zbirka**.

Geografsko označavanje fotografija

Fotografije s geografskim oznakama su fotografije s podacima o zemljopisnom položaju. Fotografije s geografskim oznakama možete pregledati u aplikaciji BaseCamp, a fotografije s geografskim oznakama možete prenijeti na podržanu online uslugu za fotografije.

Geografsko označavanje uvezenih fotografija

Fotografijama prilikom uvoza možete dodati podatke o geografskoj lokaciji.

- 1 Odaberite lokaciju za spremanje fotografija (*Odabir lokacije za spremanje datoteka, stranica 13*).
- 2 Odaberite **Datoteka > Uvoz u "[naziv]"**.
- 3 Odaberite jednu ili više fotografija i odaberite **Uvoz**.
- 4 Odaberite **OK** i odaberite lokaciju na karti.

Fotografije s geografskim oznakama pojavljuju se na karti.

Geografsko označavanje fotografija pomoću aplikacije BaseCamp

Geografske podatke možete dodati fotografijama povlačenjem i ispuštanjem datoteka s računala u prozor aplikacije BaseCamp.

- 1 Na karti odaberite lokaciju koju želite dodati kao geografsku oznaku jednoj ili više fotografija.
- 2 Odaberite lokaciju za spremanje fotografija (*Odabir lokacije za spremanje datoteka, stranica 13*).
- 3 Promijenite veličinu prozora aplikacije BaseCamp tako da ne prekriva cijeli zaslon.
- 4 Odaberite jednu ili više fotografija.
- 5 Povucite i ispustite fotografije na kartu na odabranu lokaciju.
- 6 Odaberite **Da**.

Fotografije s geografskim oznakama pojavljuju se na karti.

Usklađivanje fotografija s tragom

Ako ste tijekom snimanja traga Garmin uređajem snimali fotografije, možete uskladiti fotografije s tragom. Aplikacija BaseCamp koristi podatke o vremenu fotografija i tragova kako bi se fotografije pridružile određenoj točki traga. Točke se automatski stvaraju za svaku pridruženu fotografiju. Svoje fotografije možete geografski označiti pomoću informacija o lokaciji vašeg traga.

Ako imate nekoliko fotografija i tragova s puta, fotografije možete povezati s više tragova.

- 1 Odaberite opciju:
 - Za usklađivanje fotografija s jednim tragom dvaput pritisnite trag.
 - Za usklađivanje fotografija s više tragova odaberite više tragova (*Odabir više stavaka, stranica 13*) i pritisnite  + I na tipkovnici.
- 2 Odaberite  > **Usklađivanje fotografija**.
- 3 Odaberite **Pretraži** i odaberite jednu ili više fotografija.
- 4 Odaberite **Postavite geografsku oznaku na usklađene fotografije** za geografsko označavanje fotografija podacima o lokaciji pridružene točke traga (nije obavezno).
- 5 Po potrebi odaberite **Vremenski pomak** i podesite vrijeme na datoteci s fotografijom dok se ne uskladi s vremenom na tragu (nije obavezno).
- 6 Odaberite **OK**.

Fotografije s geografskim oznakama pojavljuju se na karti.

Premještanje fotografije s geografskom oznakom

- 1 Desnom tipkom miša odaberite fotografiju i odaberite **Prikaži na karti**.
- 2 Odaberite **Alati > Ručno**.
- 3 Povucite fotografiju na novu lokaciju.

Uređivanje fotografije s geografskim oznakama

Geografski označenoj fotografiji možete promijeniti naziv ili joj dodati komentar.

- 1 Dvaput pritisnite fotografiju.
- 2 Odaberite **Uredi**.
- 3 Unesite novi naziv ili komentare.
- 4 Odaberite **Gotovo**.

Upravljanje podacima

Aplikacija BaseCamp sprema rute, tragove, točke i druge podatke u područje Knjižnica i uređaji. Područje Knjižnica i uređaji prikazuje se na lijevoj strani prozora BaseCamp.

Gornje okno područja Knjižnica i uređaji sadrži popise iz popisa Moja zbirka i povezane uređaje. Kada odaberete popis iz gornjeg okna, njegov se sadržaj prikazuje u donjem oknu.

O popisima i mapama popisa

Popise i mape popisa možete koristiti za organiziranje podataka u mapi Moja zbirka.

Popis je skup stavki spremljenih u aplikaciji BaseCamp. Jednu stavku možete uključiti u više popisa.

Mapa popisa je spremnik koji se koristi za organizaciju popisa. Mapa popisa može sadržavati isključivo popise i druge mape popisa.

Stavke koje nisu dodane na popis prikazane su na popisu Nepopisani podaci.

Stvaranje popisa

- 1 Odaberite **Datoteka > Novi popis**.
Novi se popis pojavljuje na popisu Moja zbirka.
- 2 Unesite naziv popisa.

Dodavanje stavki popisu

- 1 Odaberite popis.
- 2 Povucite stavke na popis s druge lokacije, npr. s popisa **Moja zbirka**, s drugog popisa ili s uređaja.

Stvaranje mape popisa

- 1 Odaberite **Datoteka > Nova mapa popisa**.
- 2 Unesite naziv mape (nije obavezno).

Dodavanje sadržaja u mapu popisa

- 1 Odaberite mapu popisa.
- 2 Povucite popise ili mape popisa u mapu popisa.

Uklanjanje stavke s popisa

Uklanjanje stavke s popisa ne briše je s popisa Moja zbirka ([Brisanje podataka, stranica 14](#)).

- 1 Odaberite popis.
- 2 Odaberite jednu ili više stavaka ([Odabir više stavaka, stranica 13](#)).
- 3 Odaberite **Uredi > Izbriši**.

Stvaranje pametnog popisa

Pametni popisi mogu organizirati podatke u mapi Moja zbirka prema odabranom skupu pravila. Npr., možete stvoriti pametni

popis koji će automatski uključiti sve vaše točke ili sve stavke koje ste stvorili tijekom proteklog tjedna.

- 1 Odaberite **Datoteka > Novi pametni popis**.
- 2 S padajućeg popisa odaberite kategoriju pravila.
- 3 Unesite podatke za pravilo.
- 4 Odaberite **OK**.
Pametni se popis pojavljuje na popisu Moja zbirka.
- 5 Unesite naziv pametnog popisa (nije obavezno).

Uređivanje pametnog popisa

Možete urediti pravila za pametni popis.

- 1 Odaberite pametni popis.
- 2 Odaberite .
- 3 Odaberite opciju:
 - Za uređivanje pravila odaberite novu vrijednost u izbornicima padajućih popisa.
 - Za dodavanje novog pravila odaberite **+**.
 - Za uklanjanje pravila odaberite **—**.
- 4 Odaberite **OK**.

Pregled svih popisa koji sadrže stavku

- 1 Dvaput pritisnite stavku.
- 2 Odaberite **Reference**.
Prikazuju se svi popisi koji sadrže stavku.

Uklanjanje popisa i mapa popisa

Prilikom brisanja mape popisa izbrisat će se i svi popisi i mape koji se nalaze u izbrisanoj mapi popisa. Stavke iz izbrisanih popisa ostaju na popisu Moja zbirka ([Brisanje podataka, stranica 14](#)).

- 1 Odaberite popis ili mapu popisa.
- 2 Odaberite **Uredi > Izbriši**.

Odabir lokacije za spremanje datoteka

Ako želite stvoriti ili uvesti stavke poput točaka, ruta ili tragova u aplikaciju BaseCamp, odaberite mjesto za spremanje datoteka. Datoteke s podacima možete spremiti na računalo ili na povezani Garmin uređaj.

NAPOMENA: Neki uređaji ne podržavaju spremanje ili uređivanje datoteka na uređaju.

Odaberite opciju:

- Za spremanje datoteka na računalo odaberite **Moja zbirka** ili odaberite popis ili mapu u popisu **Moja zbirka**.
- Za spremanje datoteka na povezani uređaj odaberite uređaj u području **Moji Garmin uređaji**.

Odabir više stavaka

Prilikom pregledavanja ili uređivanja stavki možete odabrati više stavki u području Knjižnica i uređaji. Stavke moraju biti iste vrste. Na primjer, možete odabrati više točaka i promijeniti svojstva svih odabranih točaka u isto vrijeme.

- Za odabir pojedinačnih stavaka odaberite stavku, držite pritisnutom tipku  na tipkovnici i odaberite jednu ili više stavaka iste vrste.
- Za odabir raspona stavaka odaberite jednu stavku, držite pritisnutom tipku shift na tipkovnici i odaberite drugu stavku iste vrste. **shift**

Odabiru se sve stavke između dvije označene.

Pregledavanje svojstava stavke

Možete pregledavati svojstva stavaka kao što su točke, rute i tragovi.

NAPOMENA: Sve promjene nastale tijekom pregledavanja svojstava stavke spremaju se automatski.

- Za pregledavanje svojstva jedne stavke dvaput pritisnite stavku.
- Za pregledavanje svojstva više stavaka odaberite više stavaka i pritisnite **⌘+I** na tipkovnici.

Dodavanje bilješki i veza stavci

Točkama, rutama i tragovima možete dodati dodatne informacije.

- 1 Dvaput pritisnite točku, rutu ili trag.
- 2 Odaberite **Bilješke**.
- 3 Odaberite jednu ili više opcija:
 - Za dodavanje bilješke unesite tekst bilješke.
 - Za dodavanje datoteke odaberite **Dodaj datoteku** i odaberite datoteku.
 - Za dodavanje datoteke iz drugog prozora povucite i ispustite datoteku u prozor **Bilješke**.
 - Za dodavanje internetske veze odaberite **Dodaj internetsku vezu**, unesite URL i odaberite **OK**.

Brisanje podataka

Možete trajno izbrisati podatke aplikacije BaseCamp spremljene na računalo ili na povezani Garmin uređaj. Za brisanje stavke s računala morate je izbrisati s popisa Moja zbirka.

NAPOMENA: Neki Garmin uređaji ne podržavaju brisanje podataka korištenjem aplikacije BaseCamp.

- 1 Odaberite jednu ili više stavaka (*Odabir više stavaka, stranica 13*).
- 2 Odaberite **Uredi > Izbriši**.
- 3 Odaberite **Izbriši**.

Prijenos podataka s povezanog uređaja

Podatke možete dodati na popis Moja zbirka s povezanog Garmin uređaja.

- 1 Uređaj priključite na računalo.
- 2 Odaberite **Prijenos > Primi od uređaja**.
- 3 Odaberite uređaj i označite potvrdne okvire stavaka koje želite preneti.
- 4 Odaberite **Primi**.

Uvezeni podaci pojavljuju se na pametnom popisu na popisu Moja zbirka (*Stvaranje pametnog popisa, stranica 13*). Pametnom se popisu dodjeljuje naziv na temelju naziva uređaja.

NAPOMENA: Ako uvozite podatke s različitih uređaja, koristit će se isti pametni popis, a naziv će se promijeniti prema novom uređaju. Preporučuje se da prije uvoza podataka s novog uređaja prethodno prenesene podatke organizirate u nove popise ili mape (*Upravljanje podacima, stranica 13*).

Slanje podataka na povezani uređaj

Podatke s popisa Moja zbirka možete poslati na kompatibilan uređaj. Podaci se spremaju u različite mape na Garmin pogonu uređaja.

- 1 Uređaj priključite na računalo.
- 2 Odaberite opciju:
 - Za slanje jedne ili više stavaka ili popisa na uređaj odaberite jednu ili više stavaka ili popis (*Odabir više stavaka, stranica 13*) i odaberite **Prijenos > Pošalji [naziv] na uređaj**.
 - Za slanje svih spremljenih podataka na uređaj odaberite **Moja zbirka > Prijenos > Pošalji popis "Moja zbirka" na uređaj**.
- 3 Odaberite uređaj i označite potvrdne okvire stavaka koje želite poslati.
- 4 Odaberite **Pošalji**.

Napredno upravljanje podacima

Možete uvoziti podatke iz drugih izvora i izvoziti ih za korištenje u drugim aplikacijama.

Korisničke podatke možete i sigurnosno kopirati i vratiti u drugu instalaciju aplikacije BaseCamp.

Uvoz podataka

Podržane vrste datoteka možete uvesti u aplikaciju BaseCamp (*Podržane vrste datoteka, stranica 14*).

NAPOMENA: Ova funkcija ne može se koristiti za prijenos podataka s uređaja na računalo (*Prijenos podataka s povezanog uređaja, stranica 14*).

- 1 Odaberite lokaciju za uvezene datoteke (*Odabir lokacije za spremanje datoteka, stranica 13*).
- 2 Odaberite **Datoteka > Uvoz u "[naziv]"**.
- 3 Odaberite datoteku i odaberite **Uvoz**.

Podržane vrste datoteka

Ove vrste datoteka možete uvesti u aplikaciju BaseCamp.

- GPS Exchange Format (.gpx)
- Datoteka formata FITness (.fit)
- Garmin GPS Database (.gdb)
- Garmin Training Center (.tcx)
- GPS lokacija (.loc)
- Prilagođena Garmin karta (.kml ili .kmz)
- Fotografija (.jpg ili .jpeg)

Izvoz podataka

Podatke možete izvesti u datoteku i spremiti je na računalo. Možete izvoziti podatke s popisa Moja zbirka ili podatke spremljene na povezani Garmin uređaj.

NAPOMENA: Podaci o prekrivanju, uključujući prilagođene Garmin karte i BirdsEye slike ne mogu se izvesti u datoteku. Ako želite izvesti podatke o prekrivanju, najprije morate sigurnosno kopirati podatke (*Sigurnosno kopiranje podataka, stranica 14*).

- 1 Odaberite opciju:
 - Za izvoz svih BaseCamp podataka pohranjenih na računalo odaberite **Moja zbirka** i zatim odaberite **Datoteka > Izvezi "Moja zbirka"**.
 - Za izvoz jedne ili više stavki ili popisa odaberite jednu ili više stavki ili popis (*Odabir više stavaka, stranica 13*) i odaberite **Datoteka > Izvoz odabranih korisničkih podataka**.
 - Za izvoz svih stavaka pohranjenih na povezanom uređaju odaberite uređaj i odaberite **Datoteka > Izvezi [naziv uređaja]**.
- 2 Unesite naziv.
- 3 Odaberite lokaciju za spremanje izvezene datoteke.
- 4 Odaberite format datoteke.
- 5 Odaberite **Izvoz**.

Sigurnosno kopiranje podataka

Sve podatke, popise i mape možete sigurnosno kopirati u jedinstvenu arhiviranu datoteku. Arhivirana datoteka se može vratiti na različitu instalaciju aplikacije BaseCamp.

- 1 Odaberite **Datoteka > Sigurnosno kopiranje**.
- 2 Odaberite lokaciju za spremanje datoteke za sigurnosno kopiranje.
- 3 Unesite naziv datoteke i odaberite **Sigurnosno kopiranje**.

Vraćanje sigurnosne kopije podataka

OBAVIJEST

Prilikom vraćanja podataka iz datoteke sigurnosne kopije, svi postojeći podaci, popisi i mape će se ukloniti i prepisati će ih sigurnosna kopija podataka. Uklonjeni podaci više se ne mogu vratiti.

- 1 Odaberite **Datoteka > Vрати**.
- 2 Odaberite **Vрати** za potvrdu.
- 3 Odaberite datoteku sigurnosne kopije i odaberite **Vрати**.

Upravljanje prilagođenim točkama interesa

Mnogi Garmin uređaji i kartografski proizvodi isporučuju se već instaliranim prilagođenim točkama interesa. TI možete preuzimati, stvarati vlastite ili prenositi s računala na uređaj ili podatkovnu karticu. Dodatne informacije potražite na web-mjestu garmin.com/poiloader.

Nakon što ste prilagođene točke interesa instalirali na povezani uređaj, njima možete upravljati pomoću aplikacije BaseCamp. Prilagođene točke interesa možete prikazati ili sakriti kako biste upravljali načinom na koji se rezultati pretraživanja prikazuju na karti.

- 1 Povežite uređaj na kojem se nalaze prilagođene točke interesa s računalom.
Aplikacija BaseCamp otkriva datoteke s prilagođenim točkama interesa.
- 2 Odaberite **Karte > Informacije o instaliranoj datoteci s točkama interesa**.
- 3 Odaberite točke interesa koje želite uključiti u rezultate pretraživanja i prikazati na karti.

Opcije

U aplikaciji BaseCamp možete prilagoditi mnoge postavke.

Opće preference

Možete prilagoditi općenite preference kao što su jedinice mjere, format položaja i datum karte.

Odaberite **BaseCamp > Preference > Općenito**.

Mjerna jedinica: Postavljanje mjernih jedinica.

NAPOMENA: Ako odaberete postavku Prilagođeno, morate odabrati opciju Napredno kako biste postavili mjerne jedinice posebno za svaku vrstu podataka.

Odredište: Postavlja vrstu smjera koji se koristi prilikom pregledavanja karte.

Format položaja: Postavlja format koordinata položaja.

NAPOMENA: Ako odaberete postavku Prilagođeno, morate odabrati opciju Opcije kako biste uredili pojedinosti korisničke mreže.

Datum: Postavlja datum karte kada ovisi o formatu položaja.

NAPOMENA: Ako odaberete postavku Prilagođeno, morate odabrati opciju Opcije kako biste uredili pojedinosti prilagođenog datuma.

Preference prikaza i karte

Možete prilagoditi izgled karte i stavaka na karti.

Odaberite **BaseCamp > Preference > Prikaz**.

Opisi elemenata: Omogućuje prikaz teksta opisa elemenata i postavlja uvjete u kojima se tekst pojavljuje.

3D preuveličavanje: Postavlja vrijednost preuveličavanja promjene nadmorske visine na 3D karti.

NAPOMENA: Vrijednost od 0% znači kako su promjene nadmorske visine iscrtane razmjerno.

3D kvaliteta: Postavlja razinu detalja funkcija 3D karte.

Omogući ugađivanje linija: Ugađuje rubove linija na karti.

Veličina ikone: Postavlja veličinu ikona koje se prikazuju na karti.

Oznake: Postavlja broj oznaka točaka interesa koji se prikazuju na karti.

Širina rute: Postavlja širinu rute koja se prikazuje na karti.

Širina trase: Postavlja širinu traga koji se prikazuje na karti.

Sakrij značajke karte: Skriva stavke i značajke karte za različite vrste aktivnosti (*Skrivanje značajki karte, stranica 15*).

Skrivanje značajki karte

Možete prilagoditi koje se značajke karte prikazuju za pojedinu aktivnost.

- 1 Odaberite **BaseCamp > Preference > Prikaz > Sakrij značajke karte**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odznačite potvrdni okvir pored značajke karte koju želite sakriti.
- 4 Odaberite **OK**.

Preference izrade rute

Možete podesiti način na koji softver izračunava rute za svaki profil aktivnosti (*Aktivnosti, stranica 2*). Primjerice, za profil vožnje prilikom izrade ruta možete koristiti ceste, a za profil planinarenja samo rute van ceste.

Odaberite **BaseCamp > Preference > Izrada rute** i s padajućeg popisa odaberite profil aktivnosti.

Način izračuna: Postavlja metodu izračuna rute za rute koje koriste ceste. Opcija Najbrže vrijeme izračunava rutu koja je najbrža za putovanje. Opcija Najkraći put izračunava najkraću rutu. Opcija Zavojiti putovi izračunava rutu koja preferira zavojite panoramske rute za vožnju motociklom.

Prikaz nadmorske visine: Omogućuje smanjivanje uzbrdice za rute van ceste.

Ceste za izbjegavanje: Omogućuje definiranje vrsti cesta koje treba izbjegavati prilikom izrade ruta.

Značajke za izbjegavanje: Omogućuje definiranje vrsta funkcija koje treba izbjegavati prilikom izrade ruta. Primjerice, možete izbjegavati ceste s naplatom cestarine, staze za penjanje ili uske staze.

Izbjegavanje područja: Omogućuje definiranje posebnih područja koje treba izbjegavati prilikom izrade ruta.

Korisnička brzina: Omogućuje postavljanje prosječne brzine za različite vrste cesta.

Atributi kamiona: Postavlja atribute kamiona koji se koriste prilikom izračunavanja rute, kao što su visina, težina ili opasni materijali. Ova je postavka dostupna samo za aktivnosti za kamione.

RV atributi: Postavlja atribute kampere koji se koriste prilikom izračunavanja rute, kao što su visina i težina. Ova je postavka dostupna samo za aktivnosti za kampere.

Dodavanje izbjegavanja područja

Prilikom stvaranja rute za aktivnost možete definirati posebno područje karte koje treba izbjegavati.

- 1 Odaberite **BaseCamp > Preference > Izrada rute > Upravljanje područjima**.
- 2 Odaberite aktivnost.
- 3 Odaberite lokaciju na karti koju želite izbjeći.
- 4 Odaberite **+**.
- 5 Povucite kako biste nacrtali okvir preko područja koje želite izbjegavati.

Područje koje treba izbjegavati na karti je označeno crvenim pravokutnikom, a naziv područja pojavljuje se u prozoru Izbjegavanje područja.

6 Odaberite **Gotovo**.

Uklanjanje izbjegavanja područja

Izbjegavanje područja koje ste dodali aktivnosti možete ukloniti.

1 Odaberite **BaseCamp > Preference > Izrada rute > Upravljanje područjima**.

2 Odaberite aktivnost.

3 Odaberite izbjegavanje područja koje želite ukloniti.

4 Odaberite **—**.

5 Odaberite **Gotovo**.

Postavljanje preferenci za prijenos podataka

Možete podesiti način na koji se podaci o rutama i tragovima šalju na određene uređaje. Aplikacija BaseCamp pamti uređaje koje ste prethodno povezali, a možete postaviti preference i bez povezivanja s prethodno povezanim uređajima.

1 Odaberite **BaseCamp > Preference > Prijenos**.

2 Odaberite uređaj.

3 Odaberite jednu ili više opcija:

- Za smanjivanje pojedinosti ruta uklanjanjem točaka s rute prilikom prijenosa na uređaj odaberite **Prilikom prijenosa na uređaj ukloni točke oblikovanja s ruta**.
- Za uspoređivanje rute s kartom na uređaju prilikom prijenosa odaberite **Tijekom prijenosa uvijek usporedi rutu s mapom na uređaju**.
- Za ograničavanje razine pojedinosti tragova koje se šalju vašem uređaju odaberite **Pojednostavi trase uklanjanjem središnjih točaka** i unesite maksimalan broj točaka po tragu.

Postavljanje preferenci pretraživanja

Možete prilagoditi način na koji aplikacija pretražuje podatke na karti.

1 Odaberite **BaseCamp > Preference > Nađi**.

2 Odaberite opciju:

- Za promjenu raspona pretraživanja od središta karte promijenite vrijednost opcije **Radijus pretraživanja**.
- Za prikazivanje dodatnih rezultata pretraživanja označite potvrdni okvir **Prikaži Yelp rezultate u brzom pretraživanju**.

Preference korištenja miša i tipkovnice

Odaberite **BaseCamp > Preference > Kontrole**.

Miš: Postavljanje radnje i smjera kretanja kotačića na mišu.

Tipkovnica: Postavljanje prečaca na tipkovnici.

Napredne preference

Možete promijeniti preference spremanja i konverzije podataka.

Odaberite **BaseCamp > Preference > Napredno**.

Veličina predmemorije diska: Postavljanje količine prostora na disku koja će se koristiti za spremanje kartografskih podataka. Povlačenjem klizača prema opciji Bolji rad omogućuje se brže učitavanje kartografskih podataka koje često pregledavate, ali koristi više prostora na tvrdom disku.

NAPOMENA: Količina prostora na tvrdom disku koju koristi aplikacija BaseCamp prikazuje se ispod klizača.

Knjižnica: Postavljanje lokacije na koju aplikacija BaseCamp sprema podatke na vašem tvrdom disku.

Konverzija trase: Postavljanje broja via točaka koje se stvaraju prilikom izrade rute pomoću traga.

Vraćanje tvorničkih vrijednosti

Sve preference možete vratiti na zadane tvorničke postavke pomoću aplikacije BaseCamp.

NAPOMENA: Vraćanjem preferenci na tvorničke postavke ne brišu se spremljene stavke kao što su točke, rute i tragovi (*Brisanje podataka, stranica 14*).

1 Odaberite **BaseCamp > Preference > Općenito**.

2 Odaberite **Ponovo postavi tvornički zadane opcije**.

3 Odaberite **Ponovo pokreni** kako biste potvrdili odabir.

Vraćaju se tvorničke postavke, a aplikacija se ponovo pokreće.

Indeks

A

aktivnosti **2, 8**
 prilagođeno **2**
alati **6**
alatna traka **1**
avanture **7, 11**

B

bilješke **14**

D

datoteke **14**
 brisanje **14**
 izvoz **14**
 sigurnosno kopiranje **14**
 svojstva **13**
 uvoz **14**
 vraćanje **15**

F

fotografije **11, 12**
 geografsko označavanje **12, 13**

G

geocache stavke **6, 7**
 postavke **7**
 preuzimanje **6**
geocachevi **6**
geografsko označavanje **12, 13**
grafikon **10, 11**

I

ispis **4**
izvoz **14**

K

karte **2**
 mjerjenje udaljenosti **3**
 orijentacija **3**
 perspektiva **3**
 pretraživanje **2, 3**
 prikaz **3, 5**
 prilagođeno **4, 5**
 slanje **3**
 Slike BirdsEye **4, 5**
 traženje lokacija **6**
 zumiranje **3**

L

lokacije, traženje **6**

O

obavijesti **2**

P

pas, praćenje **12**
planer puta **7–9**. *Vidi* rute
podaci
 prijenos **14**
 spremanje **13**
popis **13**
 pametni popis **13**
 stvaranje **13**
reference **15**
 izbjegavanje područja **15, 16**
 izrada rute **15, 16**
 kontrole **16**
 mjerne jedinice **15**
 podaci **16**
 pretraživanje **16**
 tvornički zadane vrijednosti **15, 16**
 zaslon **15**
prilagođeno **5**
putovi **7**

R

rute **7, 8, 10**
 postavke **16**
 prikaz na karti **8**

reprodukcija **10, 11**
stvaranje **7**
uređivanje **8, 13**

S

Slike BirdsEye **5**
 kredit **4**
 pretplate **4, 5**
softver, nadogradnja **2**
spremanje lokacija **13**
spremanje podataka **13**
statistika **9**

T

točke **6**
 uređivanje **6, 13**
točke interesa (POI), POI Loader **15**
tragovi **7, 9, 10, 12**
 filtriranje **10**
 postavke **16**
 reprodukcija **10, 11**
 uređivanje **9, 10**
trase **9**
traženje lokacija **6**

U

upute **8**
uvoz **14**

V

veze **14**
videozapis **11**

