

BASECAMP™ (MAC®)

Príručka používateľa

© 2015 Garmin Ltd. alebo dcérske spoločnosti

Všetky práva vyhradené. Táto príručka je chránená zákonmi o autorských právach a nesmie byť kopírovaná ani ako celok, ani čiastočne, bez písomného súhlasu spoločnosti Garmin. Spoločnosť Garmin si vyhradzuje právo na zmenu alebo vylepšovanie svojich produktov a realizáciu zmien v obsahu tejto príručky bez povinnosti o týchto zmenách a vylepšeniach informovať akékoľvek osoby alebo organizácie. Najnovšie aktualizácie a doplňujúce informácie o používaní tohto produktu nájdete na stránke www.garmin.com.

Garmin® a logo Garmin sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností, ktoré sú registrované v USA a v iných krajinách. BaseCamp™ a Garmin Express™ sú ochranné známky spoločnosti Garmin Ltd. alebo jej dcérskych spoločností. Tieto ochranné známky sa nesmú používať bez výslovného súhlasu spoločnosti Garmin.

App StoreSM je servisná známka spoločnosti Apple Inc. Mac® je ochranná známka spoločnosti Apple Inc. registrovaná v USA a v ďalších krajinách. YouTube™ je ochranná známka spoločnosti Google Inc. Ďalšie ochranné známky a ochranné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.


Obsah

Začínáme pracovať	1	Vytvorenie cesty	7
Rozhranie	1	Vytvorenie jednoduchej cesty	7
Prispôsobenie panela nástrojov	1	Vytvorenie cesty pomocou zemepisných bodov	7
Skrytie a zobrazenie panela nástrojov	1	Vytvorenie cesty na mape	7
Používanie oznámení	2	Vytvorenie cesty na základe trasy	8
Aktualizácia aplikácie BaseCamp	2	Premenovanie cesty	8
Aktualizácia softvéru zariadenia	2	Úprava informácií o ceste	8
Aktivity	2	Zmena aktivity cesty	8
Výber aktivity	2	Úprava bodov cesty	8
Pridanie aktivity	2	Úprava bodov cesty na mape	8
Prispôsobenie aktivity	2	Zobrazenie smerovania cesty	8
Skrytie aktivity	2	Plánovač trasy	8
Mapa	2	Vytvorenie novej trasy	8
Výber mapy	2	Trasy a uzly	9
Ovládacie prvky mapy	2	Zmena zobrazenia trasy	9
Zobrazenia mapy	3	Úprava trasy	9
Zmena zobrazenia mapy	3	Úprava názvu trasy a uzlov	9
Posunutie mapy	3	Pridávanie uzla na trasu	9
Priblíženie a oddialenie na mape	3	Pridanie bodu záujmu k uzlu	9
Otáčanie mapy	3	Úprava uzla	9
Zmena uhla 3D zobrazenia	3	Odoslanie trasy do vášho zariadenia	9
Prezeranie mapy	3	Trasy	9
Meranie vzdialeností na mape	3	Zobrazenie bodov na trase a štatistik	9
Zobrazenie máp na pripojenom zariadení	3	Úprava trasy	9
Odosielanie máp do zariadenia	3	Úprava základných vlastností trasy	10
Tlač mapy	4	Úprava pokročilých vlastností trasy	10
Snímky BirdsEye a Garmin vlastné mapy	4	Úprava bodov trasy	10
Snímky BirdsEye	4	Filtrovanie bodov na trase	10
Predplatenia a kredity BirdsEye	4	Úprava bodov trasy na mape	10
Prevzatie snímok BirdsEye do počítača Mac	4	Spájanie trás	10
Odoslanie prevzatých snímok BirdsEye do vášho zariadenia	5	Vytvorenie trasy z cesty	10
Prevzaté snímky BirdsEye po uplynutí platnosti predplatného	5	Vytvorenie trasy na mape	10
Odstránenie snímok BirdsEye	5	Grafy a simulácie	11
Vlastné mapy Garmin	5	Zobrazenie grafu	11
Importovanie vlastných máp Garmin	5	Grafy	11
Prehliadanie vrstiev	5	Prehratie simulácie cesty alebo trasy	11
Skrytie vrstiev	5	Ovládanie simulácie cesty alebo trasy	11
Zmena poradia vykresľovania pre vrstvy	6	GarminDobrodružstvá	11
Panel s nástrojmi vyhľadávania	6	Vytvorenie dobrodružstva	11
Uskutočnenie základného vyhľadávania	6	Úprava dobrodružstva	11
Podrobné vyhľadávania	6	Pridanie fotografie k dobrodružstvu	11
Pon. vyhľadáv.	6	Pridanie videa k dobrodružstvu	12
Uloženie polohy z vyhľadávania	6	Pridanie anotácie k dobrodružstvu	12
Zemepisné body	6	Zobrazenie dobrodružstva	12
Označenie zemepisného bodu na mape	6	Sledovanie v reálnom čase BaseStation	12
Presunutie zemepisného bodu	6	Sledovanie so systémom BaseStation	12
Úprava vlastností zemepisného bodu	6	Sledovanie prostredníctvom aplikácie BaseStation	12
Skrýše geocache	6	Uloženie trás zo zariadenia BaseStation	12
Importovanie skrýše geocache z pripojeného zariadenia Garmin	7	Označovanie fotografií geoznačkou	12
Importovanie súborov so skrýšami geocache	7	Označenie importovaných fotografií geoznačkou	12
Vyhľadávania skrýš geocache	7	Označovanie fotografií geoznačkou pomocou aplikácie BaseCamp	12
Označenie skrýše geocache ako nájdenej	7	Párovanie fotografií s trasou	13
Zobrazenie rád a denníkov	7	Presúvanie fotografie s geoznačkou	13
Zobrazenie webovej stránky pre skrýšu geocache	7	Úprava fotografie označenej geoznačkou	13
Zmena informácií o skrýšach geocache zobrazovaných na mape	7	Správa údajov	13
Cesty, trasy, trasy a dobrodružstvá	7	Informácie o zoznamoch a priečinkoch zoznamov	13
Cesty	7	Vytvorenie zoznamu	13
		Pridávanie položiek do zoznamu	13
		Vytvorenie priečinka zoznamov	13
		Pridávanie obsahu do priečinka zoznamov	13
		Odstránenie položky zo zoznamu	13
		Vytvorenie inteligentného zoznamu	13
		Zobrazenie všetkých zoznamov obsahujúcich položku	13

Odstránenie zoznamov a priečinkov zoznamov	14
Výber umiestnenia uložených súborov údajov	14
Výber viacerých položiek	14
Zobrazenie vlastností položky	14
Pridanie poznámok a prepojení k položke	14
Odstránenie údajov	14
Prenos údajov z pripojeného zariadenia	14
Odosielanie údajov do pripojeného zariadenia	14
Pokročilá správa údajov	14
Importovanie údajov	14
Exportovanie údajov	15
Zálohovanie údajov	15
Obnovenie zálohovaných údajov	15
Správa vlastných POI	15
Možnosti	15
Všeobecné preferencie	15
Preferencie zobrazenia a mapy	15
Skrytie vlastností mapy	15
Preferencie výpočtu cesty	16
Pridanie obchádzky oblasti	16
Odstránenie obchádzky oblasti	16
Nastavenie preferencií prenosu údajov	16
Nastavenie preferencií vyhľadávania	16
Preferencie klávesnice a myši	16
Rozšírené preferencie	16
Obnovenie výrobných predvolených nastavení	16
Register	17

Začíname pracovať

Rozhranie



1 Aktivita	Umožňuje vám zmeniť spôsob, akým aplikácia BaseCamp uvádza informácie prostredníctvom aktivít Aktivita , strana 2. (Aktivita , strana 2)
2 Panel nástrojov	Umožňuje vám rýchly prístup k funkciám a nástrojom. Môžete upraviť panel nástrojov (Prispôsobenie panela nástrojov , strana 1).
3 Zariadenia	Zobrazí zoznam vašich pripojených zariadení vo vrchnej časti okna Knižnica a zariadenia. Môžete zobraziť mapové produkty pripojených zariadení. Môžete odoslať informácie o zemepisných bodoch a ceste do pripojených zariadení (Odosielenie údajov do pripojeného zariadenia , strana 14) a prijímať informácie z pripojených zariadení (Prenos údajov z pripojeného zariadenia , strana 14).
4 Moja zbierka	Zobrazí zoznamy a priečinky v časti (Správa údajov , strana 13) v zozname zariadení v časti Knižnica a zariadenia (Správa údajov , strana 13). Moja zbierka
5 Mapa	Zobrazí mapu, zemepisné body, cesty, trasy, body záujmu a iné podrobnosti mapy (Mapa , strana 2).
6 Výsledky vyhľadávania	Umožní vám prehľadávať a filtrovať uložené údaje a informácie o mape pomocou panela nástrojov vyhľadávania (Panel s nástrojmi vyhľadávania , strana 6). Zobrazí výsledky vyhľadávania.
7 Informácie	Zobrazí zoznam položiek v priečinku (Správa údajov , strana 13) alebo zoznam pripojených zariadení, ktorý ste vybrali v časti Knižnica a zariadenia (Správa údajov , strana 13). Moja zbierka
8 Ovládacie prvky mapy	Umožní vám pohybovať sa po mape a upravovať zobrazenie (Ovládacie prvky mapy , strana 2).
9 Mapa prehľadu	Poskytuje geografické kontextové informácie mapy prostredníctvom širšieho, menej detailného zobrazenia (Zobrazenia mapy , strana 3).

Prispôsobenie panela nástrojov

Do panela nástrojov môžete pridávať položky alebo ich z neho odoberať a upravovať vzhľad položiek panela nástrojov.

1 Vyberte položky **Zobraziť** > **Upraviť panel nástrojov**.

2 Vyberte možnosť:

- Položku pridáte na panel nástrojov jej posunutím na panel nástrojov.
- Položku z panela nástrojov odstránite tak, že položku potiahnete preč z panela nástrojov.
- Vzhľad panela nástrojov upravíte výberom možnosti z ponuky **Zobraziť**, kde môžete zmeniť vzhľad ikon a textu.

- Veľkosť ikon a textu na paneli nástrojov zmenšíte zaškrtnutím políčka **Použiť malý rozmer**.
- Ak chcete obnoviť predvolený panel nástrojov, potiahnite predvolenú zostavu na panel nástrojov.

3 Vyberte **Dokončené**.

Skrytie a zobrazenie panela nástrojov

- Panel nástrojov skryjete výberom položiek **Zobraziť** > **Skryť panel nástrojov**.
- Panel nástrojov zobrazíte výberom položiek **Zobraziť** > **Zobraziť panel nástrojov**.

Používanie oznámení

Ikona  sa zobrazí v pravom hornom rohu panela nástrojov, keď sú k dispozícii nové aktualizácie, vylepšenia, funkcie alebo akcie. Oznámenia môžete prehliadať, rušiť a vymazať.

- 1 Vyberte položku .
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť ďalšie informácie alebo akcie oznámení, vyberte položku .
 - Ak chcete zrušiť oznámenie, vyberte ikonu .
 - Ak chcete zrušiť všetky oznámenia, vyberte položku **Vymazať**.

Aktualizácia aplikácie BaseCamp

Aktualizácia aplikácie BaseCamp si vyžaduje funkčné internetové pripojenie.

POZNÁMKA: ak ste aplikáciu BaseCamp nainštalovali z Mac App StoreSM, táto funkcia nie je k dispozícii.

Predvolene aplikácia automaticky kontroluje dostupnosť aktualizácií. Aplikáciu možno aktualizovať aj manuálne.

- 1 Vyberte položky **BaseCamp** > **Skontrolovať dostupnosť aktualizácií**.
- 2 Ak je aktualizácia dostupná, vyberte položku **Prevziať aktualizáciu teraz**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zatvoriť okno aplikácie a nainštalovať aktualizáciu, vyberte položku **Použiť aktualizáciu**.
 - Ak chcete, aby vás systém upozornil na aktualizáciu pri nasledujúcom spustení aplikácie BaseCamp, vyberte položku **Neskôr**.
- 4 V prípade potreby sa pri inštalácii riadte pokynmi na obrazovke.

Aktualizácia softvéru zariadenia

Pred aktualizáciou zariadenia musíte nainštalovať aplikáciu Garmin® WebUpdater.

Pomocou aplikácie BaseCamp môžete aktualizovať softvér zariadenia na najnovšiu verziu.

- 1 Kliknite pravým tlačidlom na zariadenie a vyberte položku **Vyhľadať novší softvér zariadenia**.
- 2 Ak je aktualizácia softvéru zariadenia k dispozícii, vyberte položku **Aktualizovať**.
- 3 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Aktivity

Aktivity môžete použiť na rýchlu zmenu spôsobu, akým aplikácia BaseCamp zobrazuje informácie. Každá aktivita má v sebe uložené preferencie smerovania a zobrazenia, ktoré sú optimalizované pre danú aktivitu. Každú aktivitu môžete upraviť alebo vytvoriť nové aktivity.

Výber aktivity

Z rozbaľovacieho zoznamu na paneli nástrojov vyberte aktivitu.

Všetky nové cesty, ktoré vytvoríte, budú predvolene využívať vybranú aktivitu. Môžete upraviť vlastnosti cesty, čím zmeníte aktivitu, ktorú cesta využíva (*Preferencie výpočtu cesty*, strana 16).

Pridanie aktivity

- 1 Na paneli nástrojov vyberte položky **Aktivita** > **Spravovať aktivity**.
- 2 Vyberte položku **+**.

- 3 Zadať názov aktivity.
- 4 Vyberte typ aktivity.
- 5 Vyberte ikonu aktivity (voliteľné).
- 6 Vyberte **OK**.
- 7 Vyberte možnosti profilu aktivity (voliteľné) (*Prispôsobenie aktivity*, strana 2).

Prispôsobenie aktivity

Pre každú aktivitu môžete upraviť možnosti. Nie všetky možnosti sú k dispozícii pre všetky aktivity.

- 1 Vyberte položky **Upraviť** > **Spravovať aktivity**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Vlastnosti zobrazené na mape môžete upraviť počas používania aktivity výberom ikony  (*Preferencie zobrazenia a mapy*, strana 15).
 - Preferencie cesty vzhľadom na aktivitu nastavíte výberom ikony  (*Preferencie výpočtu cesty*, strana 16).
 - Meno a ikonu aktivity nastavíte výberom ikony .

Skrytie aktivity

Aktivitu môžete skryť, aby sa nezobrazovala v rozbaľovacom zozname na paneli nástrojov.

- 1 Vyberte položky **Upraviť** > **Spravovať aktivity**.
- 2 Vyberte aktivitu, ktorú chcete skryť.
- 3 Vyberte položku .

Mapa

Základná mapa obsahuje významné mestá a diaľnice. Iné mapové produkty obsahujú ďalšie informácie, ako sú ulice, adresy, body záujmu a topografické informácie. Údaje mapy sa zobrazia len v prípade, ak je nainštalovaná, odomknutá a vybraná mapa.

Pomocou aplikácie BaseCamp môžete zobraziť mapu načítanú v kompatibilnom zariadení GPS alebo na karte SD (*Zobrazenie map na pripojenom zariadení*, strana 3).

Množstvo detailov viditeľných na mape môžete zmeniť prispôbením preferencií zobrazenia a ďalších funkcií mapy (*Preferencie zobrazenia a mapy*, strana 15).

Výber mapy

Skôr ako si budete môcť pozrieť údaje mapy, musíte odomknúť mapové produkty.


Jednotlivé mapové produkty obsahujú rozličné typy údajov mapy. Ak máte na počítači nainštalovaný viac ako jeden mapový produkt alebo máte zariadenie s predinštalovanými mapami pripojené k počítaču, môžete vybrať mapový produkt, ktorý chcete zobraziť.

POZNÁMKA: vybraný mapový produkt ovplyvňuje to, ako sa na mape vytvárajú a zobrazujú trasy. Pri práci s trasami by ste mali vybrať mapy, ktoré obsahujú podrobnejšie informácie o cestách a miestach.

- 1 Vyberte položku **Mapy**.
- 2 Vyberte nainštalovaný mapový produkt.

Ovládacie prvky mapy

V dolnej časti mapy sa nachádza ovládacie panel mapy.



① Šípky na ovládanie pohybu	Pomocou nich môžete pohybovať mapou.
② Posuvný pruh lupy	Posunutím mapu priblížite alebo oddialite.
③ Kompas	Posunutím otočíte orientáciu mapy a zmeníte zorný uhol.
④ Posuvný pruh detailov	Posunutím môžete upraviť množstvo detailov zobrazených na mape. Zvyšuje rýchlosť vykresľovania mapy, znižuje úroveň podrobností.
⑤ Zobrazenie možností	Zobrazenie alebo skrytie označení a vrstiev (<i>Preferencie zobrazenia a mapy, strana 15</i>).

Zobrazenia mapy

Pomocou aplikácie BaseCamp môžete prehliadať mapy v 2D zobrazení, 3D zobrazení alebo v oboch.

Prehľadová mapa poskytuje širšie a menej detailné zobrazenie. Prehľadovú mapu môžete zobraziť alebo skryť, prípadne ju presunúť kamkoľvek v zobrazení hlavnej mapy.

Zmena zobrazenia mapy

1 Vyberte položku **Zobraziť**.

2 Vyberte možnosť:

- Dvojrozmerné zobrazenie mapy pri pohľade zhora nadol vykonáte výberom položky **Zobraziť len 2D mapu**.
- Nastaviteľné trojrozmerné zobrazenie mapy vykonáte výberom položky **Zobraziť len 3D mapu**.
- Ak chcete zobraziť dvoj- a trojrozmerné mapy vedľa seba, vyberte položku **Zobraziť 2D a 3D mapy**.
- Keď je mapa prehľadu skrytá, zobrazíte ju výberom položky **Zobraziť mapu prehľadu**.
- Keď je mapa prehľadu zobrazená, skryjete ju výberom položky **Skryť mapu prehľadu**.

Posunutie mapy

Vyberte možnosť:

- Vyberte položky **Nástroje > Ruka** a posuňte mapu.
- Posuňte mapu prehľadu.

Tmavý obdĺžnik na mape prehľadu predstavuje oblasť zobrazenú na mape.

Priblíženie a oddialenie na mape

1 Vyberte položky **Nástroje > Priblíženie**.

2 Vyberte možnosť:

- Kliknite na bod na mape, ktorý chcete priblížiť.
- Pravým tlačidlom kliknite na bod na mape, ktorý chcete oddialiť.
- Na priblíženie alebo oddialenie mapy použite rolovacie koliesko myši.
- Potiahnutím kurzora po mape oblasť priblížite.

Otáčanie mapy

Mapu môžete otáčať v zobrazení 2D.

1 Vyberte položky **Nástroje > Ruka**.

2 Kliknite na mapu pravým tlačidlom a posúvajte ju doľava alebo doprava.

3 Výberom položiek **Zobraziť > Otočiť sever nahor** sa vrátite k orientácii so severom otočeným nahor.

Zmena uhla 3D zobrazenia

Nastavenie uhla zobrazenia mapy sa vám sprístupní až po povolení 3D zobrazenia mapy (*Zmena zobrazenia mapy, strana 3*).

1 Vyberte položky **Nástroje > Ruka**.

2 Kliknite na mapu pravým tlačidlom a posúvajte smerom nahor, nadol, doľava alebo doprava.

3 Ak chcete obnoviť orientáciu mapy severom nahor, vyberte položky **Zobraziť > Otočiť sever nahor**.

Prezeranie mapy

Môžete zobraziť ďalšie informácie o objektoch a vykonávať rôzne činnosti priamo z mapy. Dostupné činnosti sa menia v závislosti od funkcií mapy a položiek v blízkosti kurzora.

1 Vyberte položky **Nástroje > Volič**.

2 Vyberte možnosť:

- Presuňte myš na oblasť alebo položku na mape a zobrazia sa ďalšie informácie o oblasti alebo položke.
- Kliknutím pravým tlačidlom na oblasť alebo položku zobrazíte zoznam dostupných možností.

Meranie vzdialeností na mape

Na mape môžete merať vzdialenosť, smerovanie a plochu medzi dvoma alebo viacerými bodmi.

1 Vyberte položky **Nástroje > Meranie**.

2 Vyberte začiatkový bod na mape.

3 Výberom druhého bodu označíte úsek merania.

Medzi dvoma bodmi sa zobrazí čiara a táto informácia sa zobrazí na mape.

- Vzdialenosť medzi dvoma bodmi.
- Smerovanie z prvého bodu do druhého bodu.
- Zmena výšky z prvého do druhého bodu (len v prípade topografických máp).

4 Vyberte ďalšie body na doplnenie ďalších úsekov.

Medzi ďalšími dvoma bodmi sa zobrazí čiara a oblasť medzi prvým a posledným bodom stmavne, čím sa vyznačí oblasť merania. Tieto informácie sa zobrazia na mape.

- Celková vzdialenosť od prvého bodu k poslednému.
- Smerovanie z prvého bodu do posledného bodu.
- Celková plocha uzatvorená segmentmi.
- Výška medzi jednotlivými bodmi sa mení a mení sa aj údaj o celkovom stúpaní a klesaní všetkých segmentov (len v prípade topografických máp).

5 Výberom položiek **Nástroje > Meranie** odstránite všetky segmenty z mapy a môžete začať znova.

Zobrazenie máp na pripojenom zariadení

Pomocou aplikácie BaseCamp môžete zobraziť mapu načítanú v kompatibilnom zariadení GPS alebo na karte SD.

1 K počítaču pripojte zariadenie GPS alebo čítačku na karty SD.

Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vášho zariadenia.

Názov zariadenia alebo karty SD sa zobrazí v oblasti Knižnica a zariadenia.

2 Vyberte položku **Mapy** a vyberte mapu.

Odosielanie máp do zariadenia

Keď do pripojeného zariadenia odosielate uložené položky, odoslať môžete aj mapy oblastí obklopujúcich položky.

1 Zariadenie pripojte k počítaču.

2 Vyberte položky **Moja zbierka > Prenos > Odoslať priečinok Moja zbierka do zariadenia**.

3 Vyberte zariadenie a označte políčko **Po dokončení odoslať mapy pomocou aplikácie MapInstall**.

4 Vyberte položku **Odoslať**.

5 Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tlač mapy

Môžete vytlačiť oblasť mapy na jednu stránku, prípadne môžete vytlačiť niekoľko strán a ich spojením vytvoriť plagátový výťah.

- 1 Vyberte oblasť na mape.
- 2 V prípade potreby oblasť priblížte.
- 3 Vyberte položky **Súbor > Tlačiť**.
- 4 Zadať názov vytlačenej mapy.
- 5 Vyberte položku **Rozloženie**.
- 6 Vyberte možnosť:
 - Vyberte položku **Vytlačiť jednu prispôsobenú stránku** na vytlačenie oblasti mapy na jednu stránku.
 - Vyberte položku **Vytlačiť plagát** na vytlačenie na niekoľko stránok.
Pomocou posuvných pruhov určíte rozmery a počet strán mapy.
- 7 Vyberte položku **Nastavenie strany**, ak chcete zmeniť nastavenia strany, ako napríklad orientáciu strany a rozmer papiera (voliteľné).
- 8 Vyberte položku **Náhľad/tlač** na zobrazenie a prispôbenie výstupu tlače (voliteľné).
- 9 Vyberte položku **Tlačiť**.

Snímky BirdsEye a Garmin vlastné mapy

Môžete prevziať doplnkové mapové údaje označované pojmom vrstvy, ktoré sa dajú zobraziť na mape. Vrstvy, ako napríklad BirdsEye Satellite Imagery, môžete uložiť do počítača alebo kompatibilného zariadenia Garmin. Údaje obrazových vrstiev môžete spravovať rovnako ako ostatné údaje vrátane ich prenosu do a z kompatibilných zariadení Garmin a usporadúvať takéto údaje prostredníctvom zoznamov (*Informácie o zoznamoch a priečinkoch zoznamov, strana 13*).

Snímky BirdsEye

Pomocou snímok BirdsEye získate snímky máp vo vysokom rozlíšení, ktoré možno prevziať, vrátane detailných satelitných snímok a rastrových topografických máp. Pomocou aplikácie BaseCamp môžete snímky BirdsEye prevziať do počítača, zobraziť snímky na počítači a presúvať ich do kompatibilného zariadenia Garmin.

Predplatenia a kredity BirdsEye

Vaše zariadenie musí mať aktívne predplatné BirdsEye alebo dostatočný počet kreditov na preberanie a používanie snímok BirdsEye. Nákup predplatného alebo kreditov na produkty BirdsEye, ktoré sú k dispozícii vo vašej oblasti, môžete uskutočniť na lokalite garmin.com/birdseye.

Produkty BirdsEye Satellite Imagery a BirdsEye TOPO Raster prinášajú neobmedzené preberanie snímok počas predplateného obdobia. Jedno predplatné sa vzťahuje na jedno zariadenie. V prípade predplatených produktov nemožno presunúť prevzaté snímky do vášho zariadenia po uplynutí platnosti predplatného.

Produkty BirdsEye Select Raster umožňujú využiť kredity na obmedzené preberanie snímok. Každý kredit vám umožní prevziať snímky plochy jedného kilometra štvorcového. Platnosť snímok prevzatých prostredníctvom kreditov nie je obmedzená a snímky možno presúvať do zariadenia spojeného s kreditmi po dobu životnosti zariadenia. Množstvo pridelených kreditov sa líši v závislosti od produktu. Všetky kredity sa musia využiť v rámci obdobia uvedeného na stránke produktu. Snímky prevzaté prostredníctvom kreditov sa vzťahujú len na jedno zariadenie a v prípade odstránenia zo zariadenia a počítača ich nemožno obnoviť.

Produkty BirdsEye

K dispozícii je niekoľko produktov BirdsEye.

BirdsEye Satellite Imagery: prinášajú detailné satelitné snímky z celého sveta. Na tento produkt sa vzťahuje ročné predplatné s neobmedzeným preberaním snímok.

BirdsEye Select Raster: obsahuje rastrové mapy s vyznačením terénu a bodov záujmu. Snímky sú k dispozícii v niekoľkých regiónoch Európy. Tento produkt obsahuje kredity na obmedzené preberanie snímok.

BirdsEye TOPO Raster: prináša rastrové topografické mapy agentúry U.S. Geological Survey (USGS) a Národnej výskumnej rady (NRC). K dispozícii sú snímky Spojených štátov a Kanady. Na tento produkt sa vzťahuje ročné predplatné s neobmedzeným preberaním snímok.

Aktivácia produktov BirdsEye prostredníctvom BaseCamp

Skôr ako budete môcť aktivovať produkty BirdsEye prostredníctvom aplikácie BaseCamp, musíte zaregistrovať svoje zariadenie prostredníctvom Garmin Express™ (www.garmin.com/express).

Po zakúpení produktu BirdsEye ho musíte aktivovať a priradiť predplatné alebo kredity k svojmu zariadeniu. Produkt môžete aktivovať prostredníctvom aplikácie BaseCamp.

POZNÁMKA: ak vaše zariadenie obsahuje predplatné BirdsEye, predplatné je už priradené k zariadeniu a nie je potrebné ho aktivovať.

- 1 Prejdite na stránku www.garmin.com/basecamp, odkiaľ si môžete stiahnuť a nainštalovať aplikáciu BaseCamp.

POZNÁMKA: ak už máte aplikáciu BaseCamp nainštalovanú, pravdepodobne ju budete musieť aktualizovať na najnovšiu verziu.

- 2 Spustíte aplikáciu BaseCamp a pripojíte zariadenie k počítaču.

Názov zariadenia sa zobrazuje v časti Knižnica a zariadenia.

- 3 Vyberte položky **BirdsEye > Prevziať snímky BirdsEye**.

- 4 Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte zariadenie, ktoré chcete priradiť k predplatnému alebo kreditom, a vyberte položku **Pokračovať**.

POZNÁMKA: k vášmu produktu BirdsEye môžete priradiť len jedno zariadenie. Po priradení zariadenia nemôžete prenášať predplatné ani kredity do iného zariadenia. Produkt BirdsEye môžete na viacerých zariadeniach používať iba vtedy, ak si zakúpite dodatočné predplatné alebo kredity.

- 5 Vyberte možnosť:

- Aktiváciu predplatného vykonajte výberom položky **Kde je moje predplatné?**
- Aktiváciu kreditov vykonajte výberom položky **Kde je môj kredit?**

- 6 Zadať svoje prihlasovacie údaje k účtu Garmin a vyberte položku **Pokračovať**.

- 7 Vyberte produkt BirdsEye, ktorý chcete aktivovať, a vyberte položku **Aktivovať**.

POZNÁMKA: zobrazí sa posledný produkt BirdsEye, ktorý ste zakúpili. Iný produkt môžete zvoliť v rozbaľovacom zozname.

Produkt BirdsEye sa aktivoval a predplatné alebo kredity sú priradené k zariadeniu. Po dokončení aktivácie môžete prevziať snímky BirdsEye.

Prevzatie snímok BirdsEye do počítača Mac

Snímky BirdsEye môžete preberať a používať len vtedy, keď má vaše zariadenie aktívne predplatné alebo kredity.

Snímky BirdsEye môžete prevziať do počítača Mac a kompatibilného zariadenia Mac.Garmin

- 1 Spustíte aplikáciu BaseCamp a pripojíte zariadenie k počítaču.

V zozname zariadení BaseCamp sa zobrazí vaše zariadenie.

POZNÁMKA: počkajte, kým sa zariadenie načíta.

- 2 Vyberte priečinok **Moja zbierka** alebo zoznam, do ktorého je možné doplniť prevzaté snímky.

- 3 Vyberte položky **BirdsEye > Prevziať snímky BirdsEye**.

- 4 V rozbaľovacom zozname vyberte zariadenie.

- 5 Ak chcete skopírovať súbor so snímkami do svojho zariadenia, bezprostredne po prevzatí (voliteľné) označte položku **Po prevzatí skopírovať snímky do zariadenia**.

- 6 Vyberte položku **Pokračovať**.

- 7 Vyberte položku BirdsEye produkt so snímkami.

Ak vaše zariadenie má aktívne predplatné pre vybrané produkty, správa potvrdí vaše predplatné.

Ak vaše zariadenie nemá aktívne predplatné, môžete prevziať obmedzený náhľad snímok pre niektoré produkty. Náhľad snímok je určený iba pre účely vyhodnotenia. Uložiť je možné jeden náhľad súčasne. Existujúci náhľad sa automaticky prepíše, ak prevezmete iný náhľad.

- 8 Vyberte možnosť na určenie oblasti na mape, pre ktorú chcete prevziať snímky:

- Ak chcete vybrať obdĺžnikovú oblasť, vyberte položku **Vybrať rámček**, potom potiahnutím kurzora načrtnite rámček na mape.

- Ak chcete vybrať nepravidelnú oblasť, vyberte položku **Vybrať tvar** a načrtnite tvar na mape.

Môžete vybrať body na mape, ktoré budú tvoriť rohy príslušného tvaru, prípadne potiahnutím kurzora načrtnite okraje tvaru.

Ak si vybrané produkty vyžadujú kredit, zobrazí sa cena v kreditoch pre vybrané oblasti.

- 9 V rozbaľovacom zozname vyberte možnosť kvality snímok (voliteľné).

Zobrazí sa odhadovaná veľkosť súboru pre vybranú kvalitu snímok. Ak kopírujete snímky do svojho zariadenia, mali by ste si overiť, či je v zariadení dostatočné množstvo pamäte na uloženie súboru so snímkami. Ak prekročíte dostupné množstvo voľnej pamäte, môžete znížiť kvalitu snímok alebo zmenšiť veľkosť plochy.

- 10 Vyberte položku **Potvrdiť**.

- 11 Ak si vybraný produkt vyžaduje kredity, zadajte prihlasovacie údaje k účtu Garmin na potvrdenie použitia kreditov.

- 12 Zadajte názov prevzatého súboru so snímkami (voliteľné).

Spustí sa prenos súboru so snímkami, ak je povolený.

Odoslanie prevzatých snímok BirdsEye do vášho zariadenia

Pred odoslaním snímok BirdsEye do svojho zariadenia musíte snímky prevziať do počítača a vaše zariadenie musí mať dostatok voľnej pamäte na uloženie súboru so snímkami.

Prevzaté súbory so snímkami BirdsEye môžete odoslať do kompatibilného zariadenia Garmin s aktívnym predplatným na tento typ snímok. Súbory so snímkami prevzaté prostredníctvom kreditov možno odoslať len do zariadenia, v ktorom boli aktivované a prevzaté.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.

V zozname zariadení sa zobrazí vaše zariadenie.

- 2 Kliknite pravým tlačidlom na prevzatý súbor so snímkami a vyberte položku **Odoslať do**.

- 3 Vyberte priečinok vo vašom zariadení a vyberte položku **OK**. Indikátor priebehu zobrazuje priebeh prenosu údajov.

Prevzaté snímky BirdsEye po uplynutí platnosti predplatného

V prípade predplatených produktov nemožno presunúť prevzaté snímky do vášho zariadenia po uplynutí platnosti predplatného. Snímky uložené v zariadení môžete naďalej využívať, pokiaľ ich zo zariadenia neodstránite. Ak ste snímky prevzali do počítača, môžete ich naďalej zobraziť pomocou aplikácie BaseCamp, prenášať ich však môžete len do zariadenia s aktívnym predplatným na tento typ snímok.

Platnosť snímok prevzatých prostredníctvom kreditov nie je obmedzená a snímky možno presúvať do zariadenia spojeného s kreditmi po dobu životnosti zariadenia.

Odstránenie snímok BirdsEye

OZNÁMENIE

Odstránené snímky BirdsEye nemožno obnoviť.

- Ak odstránite snímky prevzaté prostredníctvom kreditov, budete musieť použiť ďalšie kredity na ich opätovné prevzatie.
- Ak odstránite snímky prevzaté na základe predplatného, po uplynutí platnosti predplatného nebudete môcť presunúť snímky späť do zariadenia.

Pomocou aplikácie BaseCamp môžete odstrániť snímky BirdsEye zo svojho zariadenia alebo počítača.

Ak chcete snímky odstrániť, kliknite na ne pravým tlačidlom a vyberte možnosť **Odstrániť**.

Snímky sa odstraňujú z vybraného umiestnenia. Odstránením snímok z vášho počítača sa snímky neodstránia zo zariadenia.

Vlastné mapy Garmin

Vlastné mapy Garmin obsahujú snímky, ako sú satelitné snímky, mapy parkov a ďalšie informácie, ktoré je možné zobrazovať na mape vo forme vrstvy.

Vlastné mapy Garmin môžete prevziať z fóra vlastných máp Garmin alebo iných webových stránok. Môžete vytvárať aj svoje vlastné mapy Garmin. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/custommaps.

Importovanie vlastných máp Garmin

Vlastné mapy Garmin vrátane vrstiev KML a archívov vrstiev KMZ môžete importovať. Vlastné mapy Garmin môžete tiež odoslať do podporovaných zariadení Garmin.

- 1 Prevezmite súbor vlastných máp do svojho počítača.
- 2 Vyberte umiestnenie uloženého mapového súboru (**Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 14**).
- 3 Vyberte položky **Súbor > Importovať do „[názov]“**.
- 4 Vyberte súbor vlastných máp a vyberte položku **Importovať**.

Vlastná mapa sa uloží ako vrstva.

Prehliadanie vrstiev

- 1 Vyberte vrstvu.
- 2 Vyberte položky **Zobraziť > Zvolené údaje zobrazit' na mape** na vycentrovanie mapy na vrstve.
- 3 Ak sa vrstva zobrazí ako obrys bez obrázkov, vyberte položky **Zobraziť > Zobraziť vrstvy (vlastné mapy Garmin a snímky BirdsEye)**.

Skrytie vrstiev

Podrobnosti môžete schovať v priečinku BirdsEye Snímky, Garmin Vlastné mapy, ako aj iné vrstvy, aby sa na mape zobrazovali len ako obrys.

Vyberte položky **Zobraziť > Skryť vrstvy (vlastné mapy Garmin a snímky BirdsEye)**.

Zmena poradia vykresľovania pre vrstvy

Môžete nastaviť poradie vykresľovania pre snímky BirdsEye, vlastné mapy Garmin a ďalšie vrstvy, čím zmeníte poradie usporiadania vrstiev na mape.

POZNÁMKA: táto funkcia nie je dostupná pre všetky vrstvy.

- 1 Dvakrát kliknite na vrstvu.
- 2 Nastavte poradie vykresľovania pomocou posuvného pruhu.
Vrstvy s vyššou hodnotou poradia vykresľovania sa zobrazia nad vrstvami s nižšou hodnotou poradia vykresľovania.

Panel s nástrojmi vyhľadávania

Panel s nástrojmi vyhľadávania vám umožňuje vyhľadávať miesta. Môžete prehľadávať svoje používateľské údaje, mapové údaje a online zdroje.

Uskutočnenie základného vyhľadávania

Na paneli vyhľadávania sa predvolene zobrazujú výsledky vyhľadávania, pričom sa začína tými, ktorých poloha je najbližšie k stredu mapy.

- 1 Vyberte polohu, ktorá sa má vyhľadávať.
- 2 Na paneli vyhľadávania zadajte názov bodu záujmu, adresu alebo používateľské údaje, ktoré sa majú vyhľadať, a na klávesnici stlačte tlačidlo **return**.

Podrobné vyhľadávanie

- 1 Vyberte položku **Hľadať** > **Možnosti vyhľadávania**.
- 2 Zadajte pojem.
- 3 Vyberte typ vyhľadávania.
- 4 Výberom položky **Ďalšie možnosti** spresníte výsledky vyhľadávania (voliteľné).
- 5 Vyberte položku **Vyhľadať**.

Pon. vyhľadáv.

Ponuka Vyhľadať využíva panel nástrojov Vyhľadať a pomáha vám rýchlo vyhľadať potrebné položky. Pomocou ponuky Hľadať môžete taktiež vyhľadať súradnice na mape.

Uloženie polohy z vyhľadávania

- 1 Vyhľadajte polohu (*Podrobné vyhľadávanie, strana 6*).
- 2 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
Na mape sa zobrazia informácie o lokalite.
- 3 Vyberte zoznam alebo priečinok **Moja zbierka**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Presuňte položku z výsledkov vyhľadávania do zoznamu.
 - Vyberte položku  z informácií o polohe na mape.

Zemepisné body

Zemepisné body sú polohy, ktoré zaznamenáte a uložíte vo svojom zariadení. Zemepisné body môžu označovať vašu polohu, polohu vášho cieľa alebo miesta, ktoré ste už navštívili. Môžete k nim pridávať podrobnosti o mieste, akými sú názov, výška a hĺbka.

Označenie zemepisného bodu na mape

Ľubovoľný bod na mape je možné označiť ako zemepisný bod. Zemepisné body sa ukladajú automaticky.

- 1 Vyberte umiestnenie na uloženie zemepisného bodu (*Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 14*).
- 2 Vyberte položku **Nástroje** > **Navigačný bod**.
- 3 Vyberte miesto na mape, kde chcete označiť zemepisný bod.

Zemepisný bod sa uložil.

Presunutie zemepisného bodu

- 1 Vyberte zemepisný bod.
POZNÁMKA: ak sa mapa nezobrazí so zemepisným bodom v strede, pravým tlačidlom kliknite na zemepisný bod a vyberte položku **Zobraziť** na mape.
- 2 Vyberte položku **Nástroje** > **Ruka**.
- 3 Potiahnite zemepisný bod na nové miesto.
TIP: zemepisný bod môžete presunúť aj zmenou súradníc vo vlastnostiach zemepisného bodu (*Úprava vlastností zemepisného bodu, strana 6*).

Úprava vlastností zemepisného bodu

Vlastnosti zemepisného bodu, ako je názov, súradnice a symbol, je možné meniť. Môžete tiež zmeniť vlastnosti pre viacero zemepisných bodov v súbore. Zmeny vlastností zemepisného bodu sa ukladajú automaticky.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zmeniť jeden zemepisný bod, dvakrát naň kliknite.
 - Ak chcete zmeniť viacero zemepisných bodov, vyberte viacero zemepisných bodov (*Výber viacerých položiek, strana 14*) a stlačte tlačidlo  na klávesnici.
- 2 Vyberte položku **Všeobecné**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Úpravu názvu zemepisnému bodu vykonajte výberom položky **Názov** a zadaním názvu.
 - Ak chcete pridať poznámku k zemepisnému bodu, vyberte položku **Poznámka** a zadajte poznámku.
 - Ak chcete zmeniť symbol priradený k zemepisnému bodu, vyberte položku **Vybrať** hneď pri symbole zemepisného bodu a vyberte iný symbol.
- 4 Vyberte položku **Rozšírené**.
- 5 Vyberte možnosť:
 - Úpravu súradníc zemepisnému bodu vykonajte výberom položky **Pozícia** a zadaním nových súradníc.
 - Ak chcete pridať upozornenia na priblíženie k danému zemepisnému bodu, vyberte položku **Blízkosť** a zadajte vzdialenosť.
 - Úpravu nadmorskej výšky zemepisného bodu vykonajte výberom položky **Nadmorská výška** a zadaním nadmorskej výšky.
 - Na prispôbenie zobrazenia zemepisného bodu na mape vyberte hodnotu z rozbaľovacej ponuky **Zobrazenie**.
- 6 Vyberte položku **Kontaktné informácie** a zadajte kontaktné údaje pre zemepisný bod.

Skrýše geocache

Hľadanie skryše geocache predstavuje činnosť, v rámci ktorej účastníci vytvárajú alebo vyhľadávajú skryše. Skryša geocache obsahuje súradnice, rady, denníky a iné informácie o príslušnej skryši. Skryše geocache môžete prevziať na adrese geocaching.com.

V aplikácii BaseCamp nie je možné vyhľadávať ani vytvárať skryše geocache. Skryšu geocache musíte presunúť z pripojeného zariadenia Garmin alebo importovať zo súboru so skryšami geocache, ktorý ste prevzali zo stránky geocaching.com. Symbol  označuje skryšu geocache v časti Knižnica a zariadenia a na mape.

Importovanie skrýše geocache z pripojeného zariadenia Garmin

Importovať skrýšu geocache do priečinka Moja zbierka môžete až po načítaní skrýše geocache do vášho GPS zariadenia Garmin.

- 1 K počítaču pripojte GPS zariadenie Garmin, ktoré obsahuje údaje o skrýši geocache.
- 2 Presuňte údaje o skrýšach geocache zo zariadenia (*Prenos údajov z pripojeného zariadenia, strana 14*).

Importovanie súborov so skrýšami geocache

- 1 Prejdite na adresu geocaching.com.
- 2 Prevezmite si jeden alebo viacero súborov so skrýšami geocache do počítača.
- 3 Vyberte umiestnenie pre súbory so skrýšami geocache (*Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 14*).
- 4 Vyberte položky **Súbor > Importovať do „[názov]“**.
- 5 Vyberte prevzaté súbory so skrýšami geocache a vyberte možnosť **Importovať**.

Vyhľadávanie skrýši geocache

Predtým, ako budete môcť vyhľadávať geoskrýše, musíte si geoskrýšu prevziať zo stránky geocaching.com a importovať ju do aplikácie BaseCamp.

- 1 Vyhľadajte geoskrýše (*Podrobné vyhľadávanie, strana 6*).
- 2 Vyberte geoskrýšu.
Na mape sa zobrazí informačná bublina, ktorá uvádza geoskrýšu.

Označenie skrýše geocache ako nájdenej

Skrýše geocache môžete označiť, aby ste mali prehľad o tom, ktoré skrýše geocache sa vám podarilo nájsť. Keď v zariadení označíte skrýšu geocache ako nájdenú, skrýša geocache sa pri nasledujúcom pripojení zariadenia aktualizuje v aplikácii BaseCamp.

- 1 Dvakrát kliknite na skrýšu geocache.
- 2 Vyberte položku .
Ikona skrýše geocache sa zmení na .

Zobrazenie rád a denníkov

Tvorca skrýše môže pridať radu k skrýši geocache a poskytnúť ďalšie informácie, ktoré vám pomôžu skrýšu nájsť. Denníky skrýše geocache môžu obsahovať komentáre ďalších ľudí, ktorí skrýšu geocache hľadali.

- 1 Dvakrát kliknite na skrýšu geocache.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete zobraziť rady, vyberte položku **Zobraziť rady**.
 - Ak chcete zobraziť denníky, vyberte položku **Záznamy**.

Zobrazenie webovej stránky pre skrýšu geocache

Môžete zobraziť webovú stránku, kde bola skrýša geocache pôvodne zverejnená.

- 1 Dvakrát kliknite na skrýšu geocache.
- 2 Vyberte ID skrýše geocache.
Váš predvolený webový prehliadač sa otvorí na stránke priradenej ku kódu ID skrýše geocache.

Zmena informácií o skrýšach geocache zobrazovaných na mape

- 1 Dvakrát kliknite na skrýšu geocache.

- 2 Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte možnosť zobrazovať len symboly, symboly a názvy alebo symboly a kódy ID priradené k skrýšam geocache.

Cesty, trasy, trasy a dobrodružstvá

Aplikácia BaseCamp používa cesty, trasy, trasy a dobrodružstvá, aby vám ukázala, kde ste boli, a pomohla vám naplánovať, kam chcete ísť.

- Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú do požadovaného cieľa (*Cesty, strana 7*).
- Trasa je plán cesty, ktorý zahŕňa východiskový bod, cieľ, čas príchodu a odchodu a množstvo času, ktorý plánujete stráviť na cestách každý deň (*Plánovač trasy, strana 8*).
- Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o bodoch pozdĺž zaznamenananej cesty vrátane času, polohy a prevýšenia jednotlivých bodov. (*Trasy, strana 9*).
- Dobrodružstvo je skupina položiek, ako sú napr. denníky trasy, zemepisné body, obrázky a videá, ktoré znázorňujú vaše cesty (*GarminDobrodružstvá, strana 11*).

Cesty

Cesta je rad zemepisných bodov alebo miest, ktoré vás dovedú do požadovaného cieľa.

Vytvorenie cesty

POZNÁMKA: mapový produkt, ktorý ste si vybrali, ovplyvňuje spôsob vytvárania vašich ciest. Pri vytváraní ciest na jazdu autom by ste si napríklad mali vyberať mapy obsahujúce podrobné informácie o cestách a miestach (*Výber mapy, strana 2*).

Aktivita, ktorú ste si vybrali, ovplyvňuje tiež spôsob vytvárania vašich ciest. Vybratá aktivita musí byť vhodná pre typ daného mapového produktu (*Výber aktivity, strana 2*).

Vytvorenie jednoduchej cesty

Medzi dvomi bodmi môžete vytvoriť jednoduchú cestu.

- 1 Vyberte umiestnenie uloženej cesty (*Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 14*).
- 2 Vyberte položky **Upraviť > Vytvoriť cestu**.
- 3 V prípade potreby vyberte mapový produkt.
- 4 V prípade potreby zmeňte aktivitu.
- 5 Položku presuňte do rámčeka **Začiatkový bod presuňte sem**.
- 6 Položku presuňte do rámčeka **Cieľ presuňte sem**.
Cesta sa na mape zobrazí ako farebná čiara.

Vytvorenie cesty pomocou zemepisných bodov

Pomocou uložených zemepisných bodov môžete vytvoriť cestu.

- 1 V prípade potreby vyberte mapový produkt.
- 2 V prípade potreby zmeňte aktivitu.
- 3 Vyberte viacero zemepisných bodov, ktoré budú tvoriť cestu (*Výber viacerých položiek, strana 14*).
- 4 Pravým tlačidlom myši kliknite na vybraný zemepisný bod a vyberte položku **Zo zemepisného bodov vytvoriť cestu**.
Cesta sa na mape zobrazí ako farebná čiara.
- 5 Zadať názov cesty (voliteľné).

Vytvorenie cesty na mape

Cestu môžete vytvoriť výberom bodov na mape alebo načrtnutím cesty na mape.

- 1 V prípade potreby vyberte mapový produkt.
- 2 V prípade potreby zmeňte aktivitu.

3 Vyberte umiestnenie uloženej cesty (*Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 14*).

4 Vyberte položky **Nástroje > Trasa**.

5 V prípade potreby zatvorte okno Nová cesta.

6 Vyberte začiatkový bod svojej cesty.

7 Vyberte body, ktoré chcete pridať k ceste.

8 Uložte cestu kliknutím pravého tlačidla.

TIP: rovnako môžete trasu uložiť stlačením tlačidla esc na klávesnici.

Cesta sa na mape zobrazí ako farebná čiara.

Vytvorenie cesty na základe trasy

Na základe trasy môžete vytvoriť cestu. Túto možnosť môžete využiť, ak potrebujete použiť možnosti cesty na trasu alebo údaje využívať v zariadeniach, ktoré nepodporujú trasy.

1 V prípade potreby vyberte mapový produkt.

2 V prípade potreby zmeňte aktivitu.

3 Vyberte jazdu.

4 Vyberte položky **Upraviť > Z trasy vytvoriť cestu > OK**.

Nová cesta sa zobrazí pri trase.

Premenovanie cesty

1 Dvakrát kliknite na cestu.

2 V okne vlastností cesty, zrušte označenie políčka **Automatický názov**.

3 Zadaťte nový názov.

Úprava informácií o ceste

1 Dvakrát kliknite na cestu.

2 V okne vlastností cesty vyberte položku **Informácie**.

3 Vyberte možnosť:

- Ak chcete k ceste pridať poznámky, zadajte text do poľa **Poznámky**.
- Ak chcete zmeniť farbu cesty, vyberte farbu zo zoznamu **Farba**.
- Ak chcete súbor prepojiť s cestou, vyberte položku **Súbor** a vyberte súbor vo vašom počítači.

Zmena aktivity cesty

1 Dvakrát kliknite na cestu.

2 V okne vlastností cesty vyberte položku **Aktivita**.

3 Vyberte aktivitu, ktorá sa použije na celú cestu.

POZNÁMKA: môžete zmeniť aktivitu v niektorom bode cesty bez zmeny aktivity priradenej k zvyšku cesty (*Úprava bodov cesty, strana 8*).

4 Vyberte ikonu  a prepočítajte cestu vzhľadom na novú aktivitu.

Úprava bodov cesty

Body patriace k ceste môžete pridávať, odstraňovať, meniť ich poradie a plánovať.

1 Dvakrát kliknite na cestu.

2 Vyberte možnosť:

- Ak chcete pridať bod, zemepisný bod, cestu, trasu alebo nájdenú lokalitu myšou presuňte do zoznamu bodov.
- Ak chcete odstrániť bod, kliknite naň pravým tlačidlom a vyberte položku **Odstrániť**.
- Ak chcete posunúť bod na iné miesto cesty, vyberte bod a presuňte ho na nové miesto.

• Ak chcete posunúť bod o jedno miesto ďalej v rámci cesty, kliknite na bod pravým tlačidlom a vyberte položku **Posunúť nahor**.

• Ak chcete posunúť bod o jedno miesto späť v rámci cesty, kliknite na bod pravým tlačidlom a vyberte položku **Posunúť nadol**.

• Ak chcete obrátiť poradie bodov cesty, vyberte položku  **> Obrátiť cestu**.

• Ak chcete pre bod naplánovať čas príchodu, odchodu a pobytu, vyberte príslušný bod a vyberte ikonu .

• Ak chcete zmeniť aktivitu priradenú k bodu, vyberte bod a ikonu aktivity.

3 Výberom ikony  prepočítate cestu.

Úprava bodov cesty na mape

Na mape môžete pridať alebo presunúť body patriace k ceste.

Ak pridáte alebo presuniete body do terénu, cesta sa nevypočíta s použitím cestných komunikácií.

1 Keď je cesta zobrazená na mape, vyberte položky **Nástroje Volič**.

2 Vyberte možnosť:

- Segment cesty potiahnite na nové miesto. Nové body sa na cestu pridávajú automaticky.
- Podržte tlačidlo **option** na klávesnici a posuňte bod na nové miesto.

Zobrazenie smerovania cesty

Môžete zobraziť podrobné smerovanie cesty.

1 Dvakrát kliknite na cestu.

2 V okne vlastností cesty vyberte položku **Smery**.

Body v okne nahradí podrobná navigácia.

3 Vyberte zaškrŕvacie políčko položky **Vycentrovať podľa výberu** a zo zoznamu vyberte položku, ktorá sa má zobraziť na mape.

Plánovač trasy

Aplikácia BaseCamp vám umožní naplánovať celú itinerárnu trasu. Itineráre trasy si môžete nahráť do zariadenia GPS, ktoré využijete na navigáciu.

Vytvorenie novej trasy

Než vytvoríte trasu pomocou informácií o adrese, musíte mať mapu, ktorá obsahuje informácie o adrese.

Trasu môžete vypočítať automaticky na základe východiskovej polohy, cieľa a času, ktorý chcete denne stráviť jazdou.

1 Vyberte položky **Plánovač trasy > Nová trasa**.

2 Vyberte **Nové**.

3 Vyberte možnosť:

- Vyberte počet dní pre danú trasu.
- Ak poznáte dátum vašej trasy, zaškrtnite políčko a vyberte dátum odchodu a príchodu vašej trasy.

4 Vyberte maximálny počet hodín, ktoré chcete denne precestovať.

5 Ak ide o spätočnú cestu, zaškrtnite políčko.

6 Vyberte položku **Začiatok**.

7 Vyberte spôsob prepravy.

8 Zadaťte východiskový bod a cieľ.

9 Ak je spôsobom prepravy **Lietanie**, vyberte jednu z možností:

- Vyberte **Číslo letu** a zadajte názvy leteckých spoločností spolu s číslami letu pre odlet, návrat a nadväzujúce lety.

- Vyberte položku **Letiská** a zadajte názvy letísk.

10 Vyberte možnosť **Vytvoriť trasu**.

Trasy a uzly

Po vytvorení trasy sa podrobnosti o trase zobrazia na ľavej strane okna BaseCamp. Trasa sa skladá z uzlov. Na začiatku každého uzla je bod odchodu a na jeho konci je bod príchodu. Uzly sa vytvárajú automaticky na základe informácií, ktoré ste zadali pri vytváraní trasy. K trase môžete pridať ďalšie uzly, ak počas svojej trasy plánujete navštíviť ďalšie miesta.

Každý uzol vašej trasy obsahuje cestovné informácie, ktoré sa týkajú úseku medzi bodom odchodu a príchodu pre uzol vrátane počtu dní cesty a časov odchodu a príchodu. V rámci každého uzla môžete vyhľadávať body záujmu a zastávky na ceste.

POZNÁMKA: časy odchodu a príchodu zobrazené v uzloch sa vzťahujú na reálny čas na danom mieste na základe miestneho časového pásma.

Zmena zobrazenia trasy

Zobrazenie trasy môžete zmeniť, aby sa zobrazovali alebo skryli podrobné informácie o uzloch trasy.

V zobrazení trasy si vyberte jednu z možností:

- Skryť podrobné informácie o uzloch .
- Zobrazíť podrobné informácie o uzloch .

Úprava trasy

Predtým, ako budete môcť upravovať trasu, musíte uložiť aspoň jednu trasu do počítača alebo zariadenia.

Trasu môžete upraviť prídavaním uzlov, prídavaním a odoberaním dní, zmenou časov príchodu a odchodu a prídavaním bodov záujmu, ktoré chcete na ceste navštíviť. Vykonané zmeny trasy sa automaticky uložia.

- 1 Vyberte položku **Plánovač trasy > Otvoriť nedávnu trasu**.
- 2 Vyberte trasu.
- 3 Vyberte **Otvorená**.
- 4 Upravte informácie o trase a uzloch ([Úprava uzla, strana 9](#)).
- 5 Vyberte možnosť **Ukončiť**.

Úprava názvu trasy a uzlov

V zobrazení trasy vyberte možnosť:

- Zmenu názvu trasy vykonáte výberom názvu a zadáním nového názvu.
- Zmenu názvu uzla vykonáte výberom názvu a zadáním nového názvu.

Pridávanie uzla na trasu

Ak chcete na trasu navštíviť ďalšie miesta, môžete pre každé miesto pridať uzol.

- 1 V zobrazení trasy vyberte položku **Pridať uzol**.
- 2 Vyhľadajte polohu.
- 3 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.
- 4 Vyberte položku **Pridať do trasy**.

Nový uzol sa pridá na koniec trasy.

Pridanie bodu záujmu k uzlu

Ak plánujete pridať zastávku pri ceste z bodu odchodu do bodu príchodu do uzla, môžete miesto hľadať na ceste.

- 1 V zobrazení trasy vyberte uzol.
- 2 Pomocou posuvného pruhu **Pridať bod záujmu** vyberte miesto na ceste.
Na mape sa na ceste zobrazí značka označujúca polohu vybraného miesta.
- 3 Označte políčko **Hľadať na ceste**.

- 4 Vyhľadajte polohu.

- 5 Vyberte polohu z výsledkov vyhľadávania.

Bod záujmu sa pridá k uzlu na ceste.

POZNÁMKA: pre každý bod záujmu pridaný k uzlu sa pridá predvolená 30-minútová prestávka. V rámci uzla môžete zmeniť čas odchodu, príchodu a časy prestávok ([Úprava uzla, strana 9](#)).

Úprava uzla

Môžete upravovať podrobnosti uzla na trase.

POZNÁMKA: časy odchodu a príchodu zobrazené v uzloch sa vzťahujú na reálny čas na danom mieste na základe miestneho časového pásma.

- Ak chcete zmeniť čas odchodu pre uzol, vyberte bod odchodu a čas.
 - Ak chcete zmeniť čas príchodu pre uzol, vyberte bod príchodu a čas.
 - Ak chcete zmeniť spôsob cestovania pre uzol, vyberte bod odchodu a ikonu pre daný spôsob cestovania.
- POZNÁMKA:** k trase môžete pridať viacero spôsobov cestovania pridaním ďalších uzlov a zmenou spôsobu cestovania v každom uzle.
- Ak chcete k uzlu pridať deň, vyberte ikonu **+** vedľa názvu uzla.
 - Ak chcete odstrániť deň z uzla, kliknite na deň pravým tlačidlom a vyberte položku **Odstrániť deň**.
 - Ak chcete opätovne zoradiť body odchodu, body príchodu a konečné body, položku presuňte na ktorékoľvek miesto na trase.

Odoslanie trasy do vášho zariadenia

Pred nahratím trasy do kompatibilného zariadenia Garmin, musíte aspoň jednu trasu uložiť do počítača.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 2 Vyberte položku **Plánovač trasy > Otvoriť nedávnu trasu**.
- 3 Vyberte trasu.
- 4 Vyberte položky **Prenos > Odoslať [„názov“] do zariadenia**.
- 5 Vyberte zariadenie a označte rámečky položiek, ktoré treba odoslať.
- 6 Vyberte položku **Odoslať**.

Trasy

Trasa je zaznamenanie vašej cesty. Denník trasy obsahuje informácie o bodoch pozdĺž zaznamenatej cesty vrátane času, polohy a prevýšenia jednotlivých bodov.

Zobrazenie bodov na trase a štatistik

Môžete zobraziť štatistiky a súhrnné údaje jednotlivých bodov na trase, na skupine trás alebo na celej trase. Mnohé polia údajov sú k dispozícii len pre trasy zaznamenané pomocou GPS zariadenia Garmin.

- 1 Dvakrát kliknite na trasu.
V okne s vlastnosťami trasy sa zobrazujú štatistiky každého bodu trasy.
- 2 Podržte tlačidlo **shift** na klávesnici a vyberte skupinu bodov, ktorých štatistické údaje chcete zobraziť.

Úprava trasy

Môžete upravovať informácie o celej trase alebo o jednotlivých bodoch trasy. Nemôžete upravovať trasy, ktoré sú vo vašom zariadení stále aktívne.

Úprava základných vlastností trasy

Trasu môžete premenovať a zmeniť jej farbu.

- 1 Dvakrát kliknite na trasu.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Zmenu názvu trasy vykonáte výberom položky **Názov** a zadáním nového názvu.
 - Ak chcete zmeniť farbu trasy, vyberte farbu z rozbaľovacieho zoznamu.

Úprava pokročilých vlastností trasy

Úpravu informácií o nadmorskej výške trasy môžete vykonať len na mape, ktorá obsahuje údaje o nadmorskej výške ([Výber mapy, strana 2](#)).

Môžete upraviť vlastnosti celej trasy.

- 1 Dvakrát kliknite na trasu.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Nastaviť trasu pre výšku mapy** nahradíte informácie o nadmorskej výške všetkých bodov trasy informáciami o nadmorskej výške z mapy. Údaje o nadmorskej výške z mapy môžu byť presnejšie než údaje o nadmorskej výške systému GPS.
 - Ak chcete obrátiť poradie bodov trasy, vyberte položku **Obrátiť trasu**.
 - Vycentrovanie mapy podľa trasy vykonáte výberom položky **Zobraziť na mape**.

Úprava bodov trasy

Úpravu informácií o nadmorskej výške trasy môžete vykonať len na mape, ktorá obsahuje údaje o nadmorskej výške ([Výber mapy, strana 2](#)).

- 1 Dvakrát kliknite na trasu.
- 2 Vyberte jeden bod alebo skupinu bodov ([Výber viacerých položiek, strana 14](#)).
- 3 Vyberte položku .
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odstrániť bod alebo skupinu bodov z trasy, vyberte položku **Odstrániť vybrané body**.
 - Ak chcete rozdeliť trasu vo vybranom bode, vyberte položku **Rozdeliť vo vybranom bode**.
Body uvedené pod vybraným bodom sa odstránia z aktuálnej trasy a uložia sa ako nová trasa. Vybraný bod je obsiahnutý v oboch trasách.
 - Výberom položky **Nastaviť body podľa nadmorskej výšky na mape** nahradíte informácie o nadmorskej výške bodu alebo skupiny bodov informáciami o nadmorskej výške z mapy. Údaje o nadmorskej výške z mapy môžu byť presnejšie než údaje o nadmorskej výške systému GPS.

Filtrovanie bodov na trase

Body na trase môžete filtrovať, ak potrebujete odstrániť prebytočné body a trasu zjednodušiť.

- 1 Dvakrát kliknite na trasu.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Vyberte bod.
 - Podržte tlačidlo **shift** na klávesnici a vyberte skupinu bodov.
- 3 Vyberte položku  > **Filtrovať trasu**.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete filtrovať celú trasu, vyberte položku **Celá trasa**.
 - Ak chcete filtrovať vybranú skupinu bodov, vyberte položku **Vybrané body trasy**.

5 Vyberte možnosť:

- Ak chcete nastaviť minimálny čas medzi bodmi, vyberte položku **Čas** a zadajte čas.
- Ak chcete nastaviť minimálnu vzdialenosť medzi bodmi, vyberte položku **Vzdialenosť** a zadajte vzdialenosť.
- Ak chcete aplikácii BaseCamp povoliť automatickú úpravu počtu bodov, vyberte položku **Automaticky** a použite posuvný pruh.
- Ak chcete použiť maximálny počet rovnomerne rozmiestnených bodov, vyberte položku **Maximálny počet bodov** a zadajte počet.

6 Výberom položky **Uložiť pôvodnú trasu** uložíte kópiu pôvodnej, nevyfiltrovannej trasy (voliteľné).

POZNÁMKA: ak nechcete uložiť pôvodnú trasu, odstránené body sa z pôvodnej trasy odstránia natrvalo.

7 Vyberte OK.

Body sa z trasy odstránia na základe kritérií filtrovania.

Úprava bodov trasy na mape

Na mape môžete pridať alebo presunúť body patriace k trase.

- 1 Dvakrát kliknite na trasu.
- 2 Vyberte položky **Nástroje** > **Volič**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Segment trasy potiahnite na nové miesto. Nové body sa na trasu pridávajú automaticky.
 - Na klávesnici podržte tlačidlo **option** a posuňte bod na nové miesto.

Spájanie trás

Dve alebo viac trás môžete spojiť do jednej trasy.

- 1 Vyberte jednu alebo viacero trás ([Výber viacerých položiek, strana 14](#)).
- 2 Vyberte položky **Upraviť** > **Spojiť trasy**.
- 3 Vyberte jazdu.
- 4 Vyberte možnosť:
 - Vyberte ikonu  a trasu posuňte v zozname smerom nadol.
 - Vyberte ikonu  a trasu posuňte v zozname smerom nahor.
 - Vyberte ikonu  a zmeňte smer trasy.
 - Vyberte ikonu  a trasu zo zoznamu odstráňte.
- 5 Vyberte položku **Spojiť trasy**.
Spojením trás sa vytvorí nová trasa.

Vytvorenie trasy z cesty

Trasu môžete vytvoriť z uloženej cesty. Navigácia po trasách je možná pomocou zariadení Garmin, ktoré nepodporujú navigáciu prostredníctvom ciest.

- 1 Dvakrát kliknite na cestu.
- 2 Vyberte položku  > **Vytvoriť trasu**.

Vytvorenie trasy na mape

Trasu môžete vytvoriť výberom bodov na mape, kreslením na mape alebo kombináciou týchto dvoch možností.

- 1 Vyberte umiestnenie uloženej trasy ([Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 14](#)).
- 2 Vyberte položky **Nástroje** > **Dráha**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Priame úseky trasy medzi dvomi bodmi vytvoríte výberom dvoch alebo viacerých bodov na mape.
 - Úsek trasy nakreslíte výberom bodu a jeho presunutím do ďalšieho bodu.

- 4 Zopakovaním kroku č. 3 pridáte ďalšie úseky.
- 5 Uloženie trasy vykonáte kliknutím pravým tlačidlom.
TIP: trasu môžete uložiť aj stlačením tlačidla **esc** na klávesnici.
Trasa sa na mape zobrazí ako sivá čiara.

Grafy a simulácie


Môžete zobraziť grafy údajov na základe rôznych položiek. Prehrávanie cesty alebo trasy vám umožní nasimulovať navigáciu.

Zobrazenie grafu

Informačný graf môžete zobraziť v rámci cesty, trasy alebo dobrodružstva na základe zaznamenaných informácií.

- 1 Dvakrát kliknite na cestu, trasu alebo dobrodružstvo.
- 2 Vyberte položku .

Grafy



1	Výber typu údajov zobrazených v grafe.
2	Priblíženie a oddialenie grafu.
3	Zobrazenie alebo skrytie bodov grafu.
4	Tlač grafu.
5	Označenie prvej polohy vybratej na porovnanie. Informácie o polohe sa zobrazia po výbere označenia polohy na grafe a mieste na mape sa zvýrazní oranžovou farbou.
6	Označenie druhej polohy vybratej na porovnanie. Informácie o porovnaní sa zobrazia po výbere označenia druhej polohy na grafe a na mape sa zvýrazní priestor medzi dvomi miestami oranžovou farbou.
7	Presunutie vybraných bodov.

Prehratie simulácie cesty alebo trasy

Cestu alebo trasu môžete animovať, čím sa uskutoční simulovaná navigácia.

- 1 Dvakrát kliknite na cestu alebo trasu.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte položku **Prehrať cestu** alebo **Prehrať trasu**.
Zobrazí sa ovládacie okno prehrávania a simulácia sa spustí. Symbol  označuje aktuálnu polohu na mape v rámci simulácie.

Ovládanie simulácie cesty alebo trasy

Pred úpravou chodu alebo rýchlosti simulácie musíte simuláciu prehrať.

- Počas prehrávania simulácie vyberte položku **Pozastaviť** na pozastavenie simulácie.
- V čase, keď je simulácia pozastavená, vyberte položku **Prehrať** na prehrávanie simulácie.

- Výberom položky **Slučka** sa nastaví zastavenie alebo opakovanie prehrávania, keď sa simulácia dostane na koniec cesty alebo trasy.
- Pomocou vrchného posuvného pruhu posúvajte simuláciu cesty alebo trasy dopredu alebo dozadu.
POZNÁMKA: ikona  označuje aktuálnu polohu na mape v rámci simulácie.
- Pomocou spodného posuvného pruhu upravte rýchlosť animácie.
- Vyberte položku **Pomalšie** na zníženie rýchlosti animácie.
- Vyberte položku **Rýchlejšie** na zvýšenie rýchlosti animácie.
- Vyberte položku **x reálnej rýchlosti** a zadajte hodnotu, čím nastavíte konkrétnu rýchlosť prehrávania.
Hodnota 1,0 prehráva cestu alebo trasu aktuálnou rýchlosťou.

GarminDobrodružstvá

Z príslušných položiek môžete vytvoriť dobrodružstvo. Môžete napríklad vytvoriť dobrodružstvo v rámci svojho najnovšieho turistického výletu. Dobrodružstvo môže obsahovať denník trasy, fotografie trasy a skryté geocache, ktoré ste hľadali. Pomocou aplikácie BaseCamp môžete vytvárať a spravovať svoje dobrodružstvá.

Vytvorenie dobrodružstva

Kým začnete vytvárať dobrodružstvá, musíte preniesť trasu zo svojho zariadenia.

- 1 Vyberte položky **Upraviť** > **Vytvoriť dobrodružstvo**.
- 2 Vyberte trasu a položku **Pokračovať**.
- 3 Presuňte anotácie, fotografie a videá do okna **Položky dobrodružstva** a pridajte ich k dobrodružstvu.
- 4 Vyberte položku **Pokračovať**.
- 5 Zadajte názov, pridajte popis, vyberte aktivitu a úroveň náročnosti.
- 6 Výberom položky **Vybrať fotografiu** vyberte novú titulnú fotografiu dobrodružstva.
- 7 Pridajte značky, ktoré vám pomôžu usporiadať a zoradiť dobrodružstvá (voliteľné).
- 8 Vyberte položku **Pokračovať**.
Dobrodružstvo sa uloží v časti Dobrodružstvá Garmin v priečinku Moja zbierka.

Úprava dobrodružstva

- 1 Dvakrát kliknite na dobrodružstvo.
- 2 Vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Vyberte možnosť:
 - Presuňte anotácie, fotografie a videá do okna **Položky dobrodružstva** a pridajte ich k dobrodružstvu.
 - Upravte informácie dobrodružstva.
 - Vyberte položku **Vybrať fotografiu** a vyberte inú fotografiu, ktorou nahradíte titulnú fotografiu dobrodružstva.
- 4 Vyberte možnosť **Dokončené**.

Pridanie fotografie k dobrodružstvu

- 1 Dvakrát kliknite na dobrodružstvo.
- 2 Vyberte položky **Upraviť** > **Pridať fotografie**.
- 3 Vyberte fotografiu z vášho počítača a vyberte položku **Otvorená**.
- 4 V prípade potreby vyberte miesto na mape na umiestnenie fotografie.

TIP: ak fotografia obsahuje informácie vo forme geoznačky, automaticky sa umiestni na miesto na mape označené geoznačkou.

5 Vyberte **Dokončené**.

Pridanie videa k dobrodružstvu

Pred pridaním videa k dobrodružstvu musí byť toto video zverejnené vo video komunite YouTube™.

- 1 Dvakrát kliknite na dobrodružstvo.
- 2 Vyberte položky **Upraviť** > **Pridať video**.
- 3 Vyberte miesto na mape na umiestnenie videa.
- 4 Zadaťte adresu URL videa.
- 5 Zadaťte názov a popis (voliteľné).
- 6 Vyberte možnosť **Dokončené**.

Pridanie anotácie k dobrodružstvu

- 1 Dvakrát kliknite na dobrodružstvo.
- 2 Vyberte položky **Upraviť** > **Vytvoriť anotáciu**.
- 3 Vyberte miesto na mape pre anotáciu.
- 4 Zadaťte názov a text anotácie.
- 5 Vyberte **Dokončené**.

Zobrazenie dobrodružstva

Pred zobrazením dobrodružstva musíte najskôr vytvoriť dobrodružstvo (*Vytvorenie dobrodružstva, strana 11*).

- 1 Dvakrát kliknite na dobrodružstvo.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Výberom položky **Prehrať** zobrazíte animovaný prehľad trasy dobrodružstva na mape.
 - Ak chcete zobraziť fotografiu alebo video, vyberte príslušnú položku.
 - Výberom ikony zobrazíte vlastnosti fotografie alebo videa.
 - Ak chcete zobraziť graf rýchlosti alebo stúpania trasy dobrodružstva, vyberte ikonu (*Grafy, strana 11*) .

Sledovanie v reálnom čase BaseStation

Ak chcete použiť funkciu BaseStation, musíte vlastniť kompatibilné zariadenie. Ďalšie informácie o kompatibilných zariadeniach získate na stránke garmin.com.

Funkcia BaseStation umožňuje po pripojení zariadenia Garmin prijímajúceho lokalizačné údaje z obojkov GPS a iných kompatibilných zariadení Garmin sledovať psov a kontakty na mape v reálnom čase.

Sledovanie so systémom BaseStation

Ak chcete použiť funkciu BaseStation, musíte vlastniť kompatibilné zariadenie Garmin (*Sledovanie v reálnom čase BaseStation, strana 12*).

- 1 Zapnite zariadenie.
- 2 V zariadení vyberte položky **Nastavenie** > **Systém** > **BaseCamp BaseStation** > **Na dotaz**.
Ďalšie informácie nájdete v príručke používateľa vášho zariadenia.
- 3 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 4 V zariadení vyberte položku **Áno** po výzve na prechod do režimu BaseStation.
- 5 V časti Knižnica a zariadenia vyberte priečinok BaseStation s názvom zariadenia.
- 6 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:

- Ak chcete zobraziť kontakty na mape, vyberte ikonu .
- Ak chcete zobraziť psy na mape, vyberte ikonu .

Sledovanie prostredníctvom aplikácie BaseStation

Aplikáciu BaseStation môžete používať len s kompatibilným zariadením Garmin (*Sledovanie v reálnom čase BaseStation, strana 12*).

Na mape môžete sledovať polohu psov, kontaktov a pripojeného zariadenia BaseStation. Mapa sa automaticky posúva a približuje, aby všetky sledované objekty zostávali viditeľné.

- 1 Vyberte jeden alebo viacero kontaktov alebo psov, ktoré chcete sledovať (*Výber viacerých položiek, strana 14*).
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete sledovať len vybrané kontakty a psy, vyberte položku **Sledovať vybrané kontakty**.
 - Ak chcete sledovať vybrané kontakty a psy a aj zariadenie BaseStation pripojené k počítaču, vyberte položku **Sledovať vybrané kontakty a zariadenie Base Station**.
 - Ak chcete sledovať len zariadenie BaseStation pripojené k počítaču, vyberte položku **Sledovať zariadenie Base Station**.

Uloženie trás zo zariadenia BaseStation

Dráhy, ktoré absolvovali psy alebo kontakty, môžete uložiť v podobe trás.

- 1 Zariadenie BaseStation odpojte od počítača.
- 2 Výberom položky **Áno** uložíte trasy do priečinka **Moja zbierka**.

Označovanie fotografií geoznačkou

Fotografie označené geoznačkou obsahujú údaje o geografickej polohe. Fotografie označené geoznačkou môžete zobraziť v aplikácii BaseCamp a načítať ich do podporovanej online fotografickej služby.

Označenie importovaných fotografií geoznačkou

Informácie o zemepisnej polohe môžete pridať k fotografii pri jej importovaní.

- 1 Vyberte umiestnenie uloženia fotografií (*Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 14*).
- 2 Vyberte položky **Súbor** > **Importovať do „[názov]“**.
- 3 Vyberte jednu alebo viacero fotografií a vyberte položku **Importovať**.
- 4 Vyberte položku **OK** a vyberte miesto na mape.
Fotografie označené geoznačkou sa objavia na mape.

Označovanie fotografií geoznačkou pomocou aplikácie BaseCamp

K fotografiám môžete pridávať geografické informácie presunom súborov z vášho počítača do okna aplikácie BaseCamp.

- 1 Vyberte miesto na mape, ktoré chcete pridať ako geoznačku na jednu alebo viacero fotografií.
- 2 Vyberte umiestnenie uloženia fotografií (*Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 14*).
- 3 Okno aplikácie BaseCamp upravte na veľkosť menšiu ako celá obrazovka.
- 4 Vyberte jednu alebo viacero fotografií.
- 5 Presuňte a pustite fotografie na mapu na vybranom mieste.

6 Vyberte položku **Áno**.

Fotografie označené geoznačkou sa objaví na mape.

Párovanie fotografií s trasou

Ak počas záznamu trasy pomocou zariadenia Garmin urobíte nejaké fotografie, môžete ich priradiť k trase. Aplikácia BaseCamp používa na priradenie fotografie ku konkrétnemu bodu trasy informácie o čase z vašich fotografií. Zemepisné body sa pre každú priradenú fotografiu vytvárajú automaticky. Svoje fotografie môžete označiť geoznačkou aj pomocou informácií o polohe z vašej trasy.

Ak máte niekoľko fotografií a trás z cestovania, môžete fotografie priradiť k viacerým trasám.

- 1 Vyberte možnosť:
 - Fotografie k jednej trase priradíte dvojitém kliknutím na trasu.
 - Ak chcete fotografie priradiť k rôznym trasám, vyberte viaceré trasy (**Výber viacerých položiek, strana 14**) a stlačte tlačidlo + I na klávesnici.
- 2 Vyberte položku > **Priradiť fotografie**.
- 3 Vyberte položku **Prehľadávať** a vyberte jednu alebo viacero fotografií.
- 4 Vyberte položku **Označiť priradené fotografie geoznačkou**, čím sa každá fotografia s polohou priradenou k bodu trasy označí geoznačkou (voliteľné).
- 5 V prípade potreby vyberte položku **Posun času** a upravte čas súboru fotografie, aby sa zhodoval s časom vašej trasy (voliteľné).
- 6 Vyberte **OK**.

Na mape sa zobrazia vaše fotografie označené geoznačkou.

Presúvanie fotografie s geoznačkou

- 1 Kliknite na fotografiu pravým tlačidlom a vyberte položku **Zobraziť na mape**.
- 2 Vyberte položky **Nástroje** > **Ruka**.
- 3 Potiahnite fotografiu na nové umiestnenie.

Úprava fotografie označenej geoznačkou

Môžete zmeniť názov fotografie označenej geoznačkou alebo k nej pridávať komentáre.

- 1 Dvakrát kliknite na fotografiu.
- 2 Vyberte položku **Upraviť**.
- 3 Zadajte nový názov alebo komentár.
- 4 Vyberte **Dokončené**.

Správa údajov

Aplikácia BaseCamp umožňuje uloženie ciest, trás, zemepisných bodov a iných údajov do časti Knižnica a zariadenia. Časť Knižnica a zariadenia sa nachádza na ľavej strane okna aplikácie BaseCamp.

Vrchná časť okna Knižnica a zariadenia obsahuje zoznamy v priečinku Moja zbierka a pripojených zariadeniach. Keď vyberiete zoznam vo vrchnej časti, jeho obsah sa zobrazí v spodnej časti okna.

Informácie o zoznamoch a priečinkoch zoznamov

Na organizovanie údajov v priečinku Moja zbierka môžete používať zoznamy a priečinky zoznamov.

Zoznam je súbor položiek uložených v aplikácii BaseCamp. Jednu položku môžete zahrnúť do niekoľkých zoznamov.

Priečinok zoznamov je zásobník používaný na triedenie zoznamov. Priečinok zoznamov môže obsahovať len zoznamy a iné priečinky zoznamov.

Položky, ktoré neboli pridané do zoznamu, sa zobrazia v zozname Údaje neuvedené na zozname.

Vytvorenie zoznamu

- 1 Vyberte položky **Súbor** > **Nový zoznam**.
Nový zoznam sa zobrazí v priečinku Moja zbierka.
- 2 Zadajte názov súboru.

Pridávanie položiek do zoznamu

- 1 Vyberte zoznam.
- 2 Presuňte položky do zoznamu z iného umiestnenia, napríklad z priečinku **Moja zbierka**, z iného zoznamu alebo zariadenia.

Vytvorenie priečinka zoznamov

- 1 Vyberte položky **Súbor** > **Nový priečinok zoznamu**.
- 2 Zadajte názov priečinku zoznamov (voliteľné).

Pridávanie obsahu do priečinka zoznamov

- 1 Vyberte priečinok zoznamov.
- 2 Myšou presuňte zoznamy alebo priečinky zoznamov do priečinka zoznamov.

Odstránenie položky zo zoznamu

Ak položku odstránite zo zoznamu, neznamená to, že sa odstráni aj z priečinku Moja zbierka (**Odstránenie údajov, strana 14**).

- 1 Vyberte zoznam.
- 2 Vyberte jednu alebo viacero položiek (**Výber viacerých položiek, strana 14**).
- 3 Vyberte položky **Upraviť** > **Odstrániť**.

Vytvorenie inteligentného zoznamu

Inteligentné zoznamy dokážu organizovať vaše údaje v položke Moja zbierka podľa súpravy pravidiel vytvorených používateľom. Napríklad môžete vytvoriť inteligentný zoznam, ktorý automaticky zahrnie všetky vaše zemepisné body alebo všetky položky, ktoré ste vytvorili v priebehu uplynulého týždňa.

- 1 Vyberte položky **Súbor** > **Nový inteligentný zoznam**.
- 2 Z rozbaľovacieho zoznamu vyberte kategóriu pravidla.
- 3 Zadajte informácie o pravidle.
- 4 Vyberte **OK**.
Nový inteligentný zoznam sa zobrazí v priečinku Moja zbierka.
- 5 Zadajte názov inteligentného zoznamu (voliteľné).

Úprava inteligentného zoznamu

Môžete upraviť pravidlá inteligentného zoznamu.

- 1 Vyberte inteligentný zoznam.
- 2 Vyberte položku .
- 3 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete upraviť pravidlá, vyberte si nové hodnoty z rozbaľovacích ponúk.
 - Výber nového pravidla vykonáte výberom položky **+**.
 - Odstránenie pravidla vykonáte výberom položky **—**.
- 4 Vyberte **OK**.

Zobrazenie všetkých zoznamov obsahujúcich položku

- 1 Dvakrát kliknite na položku.
- 2 Vyberte položku **Referencie**.
Zobrazia sa všetky zoznamy obsahujúce položku.

Odstránenie zoznamov a priečinkov zoznamov

Keď vymažete priečinok zoznamov, vymažú sa aj všetky zoznamy a priečinky zoznamov v odstránenom priečinku zoznamov. Položky v odstránených zoznamoch zostanú v priečinku Moja zbierka (*Odstránenie údajov, strana 14*).

- 1 Vyberte zoznam alebo priečinok zoznamov.
- 2 Vyberte položky **Upraviť** > **Odstrániť**.

Výber umiestnenia uložených súborov údajov

Pred vytvorením alebo importovaním položiek, akými sú zemepisné body, cesty alebo trasy do aplikácie BaseCamp si musíte vybrať, kam sa budú ukladať súbory údajov. Súbory údajov môžete ukladať do počítača alebo do pripojeného zariadenia Garmin.

POZNÁMKA: niektoré zariadenia nemusia podporovať ukladanie alebo úpravu súborov údajov prostredníctvom zariadenia.

Vyberte možnosť:

- Ak chcete súbory údajov uložiť do počítača, vyberte položku **Moja zbierka** alebo vyberte zoznam alebo zložku v priečinku **Moja zbierka**.
- Ak chcete súbory údajov uložiť do pripojeného zariadenia, vyberte zariadenie v časti **Moje zariadenia Garmin**.

Výber viacerých položiek

Pri zobrazovaní alebo úprave môžete vybrať viacero položiek v oblasti Knižnica a zariadenia. Položky musia byť rovnakého typu. Môžete napríklad vybrať niekoľko zemepisných bodov a zmeniť vlastnosti všetkých vybraných zemepisných bodov súčasne.

- Výber jednotlivých položiek vykonáte výberom položky, podržaním tlačidla na klávesnici **⌘** a výberom jednej alebo viacerých ďalších položiek rovnakého typu.
- Skupinu položiek vytvoríte tak, že vyberiete jednu položku, podržíte tlačidlo shift na klávesnici a vyberiete ďalšiu položku rovnakého typu. **shift**

Všetky položky medzi dvoma vybranými položkami sa pridajú do výberu.

Zobrazenie vlastností položky

Môžete zobrazovať vlastnosti položiek, akými sú zemepisné body, cesty a trasy.

POZNÁMKA: všetky zmeny vykonané počas zobrazenia vlastností položky sa uložia automaticky.

- Zobrazenie vlastností jednej položky vykonáte dvojklikom.
- Ak chcete zobraziť vlastnosti viacerých položiek, vyberte viacero položiek a stlačte tlačidlo **⌘+I** na klávesnici.

Pridanie poznámok a prepojení k položke

K zemepisným bodom, cestám a trasám môžete pridať ďalšie informácie.

- 1 Dvakrát kliknite na zemepisný bod, cestu alebo trasu.
- 2 Vyberte položku **Poznámky**.
- 3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:
 - Ak chcete pridať poznámku, zadajte text poznámky.
 - Ak chcete pridať súbor, vyberte položku **Pridať súbor** a vyberte súbor.
 - Ak chcete pridať súbor z iného okna, presuňte a pustiť súbor do okna **Poznámky**.
 - Ak chcete pridať prepojenie na webovú lokalitu, vyberte položku **Pridať webové prepojenie**, zadajte adresu URL a kliknite na **OK**.

Odstránenie údajov

Údaje aplikácie BaseCamp uložené v počítači alebo v pripojenom zariadení Garmin môžete natrvalo odstrániť. Ak chcete z počítača vymazať určitú položku, musíte ju vymazať z priečinka Moja zbierka.

POZNÁMKA: niektoré zariadenia Garmin nepodporujú odstránenie údajov pomocou aplikácie BaseCamp.

- 1 Vyberte jednu alebo viacero položiek (*Výber viacerých položiek, strana 14*).
- 2 Vyberte položky **Upraviť** > **Odstrániť**.
- 3 Vyberte položku **Odstrániť**.

Prenos údajov z pripojeného zariadenia

Z pripojeného zariadenia Garmin si môžete pridať údaje do priečinka Moja zbierka.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 2 Vyberte položky **Prenos** > **Prijat' zo zariadenia**.
- 3 Vyberte zariadenie a označte políčka položiek, ktoré treba preniesť.
- 4 Vyberte položku **Prijat'**.

Importované údaje sa zobrazia na inteligentnom zozname v priečinku Moja zbierka (*Vytvorenie inteligentného zoznamu, strana 13*). Inteligentný zoznam má názov podľa názvu zariadenia.

POZNÁMKA: ak importujete údaje z iného zariadenia, použije sa rovnaký inteligentný zoznam, no jeho názov sa zmení na názov nového zariadenia. Pred importovaním údajov z nového zariadenia sa odporúča usporiadať prenesené údaje v rôznych zoznamoch alebo priečinkoch (*Správa údajov, strana 13*).

Odosielanie údajov do pripojeného zariadenia

Z priečinka Moja zbierka môžete odosielať údaje do kompatibilného zariadenia. Údaje sú uložené v rôznych priečinkoch na jednotke Garmin v zariadení.

- 1 Zariadenie pripojte k počítaču.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Ak chcete odoslať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam do zariadenia, vyberte jednu alebo viacero položiek alebo zoznam (*Výber viacerých položiek, strana 14*) a vyberte možnosť **Prenos** > **Odoslať** „[názov]“ do zariadenia.
 - Ak chcete odoslať všetky uložené údaje do zariadenia, vyberte položky **Moja zbierka** > **Prenos** > **Odoslať** priečinok **Moja zbierka do zariadenia**.
- 3 Vyberte zariadenie a označte rámčeky položiek, ktoré treba odoslať.
- 4 Vyberte položku **Odoslať**.

Pokročilá správa údajov

Môžete importovať údaje z iných zdrojov a exportovať údaje, aby sa dali využívať v iných aplikáciách.

Svoje používateľské údaje môžete aj zálohovať alebo obnoviť na inú inštaláciu aplikácie BaseCamp.

Importovanie údajov

Do aplikácie BaseCamp môžete importovať podporované typy súborov (*Podporované typy súborov, strana 15*).

POZNÁMKA: túto funkciu nemožno použiť na prenos údajov zo zariadenia do počítača (*Prenos údajov z pripojeného zariadenia, strana 14*).

- 1 Vyberte umiestnenie importovaných dátových súborov (*Výber umiestnenia uložených súborov údajov, strana 14*).
- 2 Vyberte položky **Súbor** > **Importovať do** „[názov]“.

3 Vyberte súbor a položku **Importovať**.

Podporované typy súborov

Tieto súbory možno importovať do aplikácie BaseCamp.

- Formát GPS Exchange (.gpx)
- Formát súboru FITness (.fit)
- Garmin GPS Database (.gdb)
- Garmin Training Center (.tcx)
- Poloha GPS (.loc)
- Vlastná mapa Garmin (.kml alebo .kmz)
- Fotografia (.jpg alebo .jpeg)

Exportovanie údajov

Údaje môžete exportovať do súboru a uložiť ich do počítača. Môžete exportovať položku z priečinka Moja zbierka alebo údaje uložené v pripojenom zariadení Garmin.

POZNÁMKA: údaje vrstiev vrátane vlastných máp Garmin a snímok nemožno exportovať do súboru. BirdsEye Ak chcete exportovať údaje vrstiev, musíte zálohovať svoje údaje ([Zálohovanie údajov, strana 15](#)).

1 Vyberte možnosť:

- Ak chcete exportovať všetky údaje BaseCamp uložené v počítači, vyberte položku **Moja zbierka** a vyberte položku **Súbor > Exportovať priečinok Moja zbierka**.
- Ak chcete exportovať jednu alebo viacero položiek alebo zoznam, vyberte jednu alebo viacero položiek alebo zoznam ([Výber viacerých položiek, strana 14](#)) a vyberte položku **Súbor > Exportovať vybrané údaje používateľa**.
- Ak chcete exportovať všetky položky uložené v pripojenom zariadení, vyberte zariadenie a položku **Súbor > Exportovať [názov zariadenia]**.

2 Zadajte názov.

3 Vyberte umiestnenie exportovaného súboru.

4 Vyberte formát súboru.

5 Vyberte položku **Exportovať**.

Zálohovanie údajov

Všetky údaje, zoznamy a priečinky môžete zálohovať do jedného archívneho súboru. Tento archívny súbor je možné obnoviť v inej inštalácii aplikácie BaseCamp.

1 Vyberte položky **Súbor > Záloha**.

2 Vyberte umiestnenie zálohovaného súboru.

3 Zadajte názov súboru a vyberte položku **Záloha**.

Obnovenie zálohovaných údajov

OZNÁMENIE

Keď obnovíte údaje zo zálohovaného súboru, všetky aktuálne údaje, zoznamy a priečinky sa odstránia a prepíšu údajmi zo zálohy. Odstránené údaje nemožno obnoviť.

1 Vyberte položky **Súbor > Obnoviť**.

2 Potvrďte výberom položky **Obnoviť**.

3 Vyberte zálohovaný súbor a položku **Obnoviť**.

Správa vlastných POI

Mnohé zariadenia Garmin a mapové produkty sú dodávané s predinštalovanými vlastnými bodmi záujmu (POI). Body záujmu môžete prebrať, vytvárať si svoje vlastné alebo ich môžete prenášať z počítača na zariadenie alebo dátovú kartu. Ďalšie informácie nájdete na stránke garmin.com/poiloader.

Po nainštalovaní vlastných kategórií POI do pripojeného zariadenia ich môžete spravovať prostredníctvom aplikácie BaseCamp. Vlastné kategórie POI môžete zobraziť alebo skryť,

čím ovládate, ako sa budú zobrazovať v rámci výsledkov vyhľadávania na mape.

1 Pripojte zariadenie obsahujúce vlastné kategórie POI k počítaču.

Aplikácia BaseCamp zistí prítomnosť súborov vlastných kategórií POI.

2 Vyberte položky **Mapy > Informácie o nainštalovanom súbore POI**.

3 Vyberte body záujmu (POI), ktoré sa majú zaradiť do výsledkov vyhľadávania a zobraziť na mape.

Možnosti

V rámci aplikácie BaseCamp môžete prispôsobiť viaceré nastavenia.

Všeobecné preferencie

Môžete upraviť všeobecné preferencie, akými sú merné jednotky, formát pozície a dátum mapy.

Vyberte položky **BaseCamp > Preferencie > Všeobecné**.

Merná jednotka: nastaví mernú jednotku.

POZNÁMKA: ak vyberiete položku Vlastné, musíte vybrať položku Rozšírené a nastaviť merné jednotky samostatne pre každý typ údajov.

Kurz: nastaví typ kurzu využívaný pri zobrazení mapy.

Formát pozície: nastaví formát súradníc pozície.

POZNÁMKA: ak vyberiete položku Vlastné, musíte vybrať položku Možnosti a upraviť podrobnosti o vlastnej mriežke.

Údaj: nastaví používaný typ dátumu mapy, ktorý sa použije pri odkazoch na formát pozície.

POZNÁMKA: ak vyberiete položku Vlastné, musíte vybrať položku Možnosti a upraviť podrobnosti o vlastnom dátume.

Preferencie zobrazenia a mapy

Môžete upraviť vzhľad mapy a položiek na mape.

Vyberte položky **BaseCamp > Preferencie > Zobrazenie**.

Popisy: umožňujú povoliť textové popisy na mape a nastaviť vzhľad textu popisov.

3D zvýraznenie: nastaví hodnotu zvýraznenia zmien nadmorskej výšky na 3D mape.

POZNÁMKA: hodnota 0 % znamená, že zmeny v nadmorskej výške zodpovedajú mierke.

Kvalita 3D: nastaví úroveň detailov prvkov 3D mapy.

Povoliť vyhladenie čiar: vyhladzuje hrany čiar na mape.

Veľkosť ikon: nastaví veľkosť ikon zobrazených na mape.

Štítky: nastaví počet štítkov bodov záujmu zobrazených na mape.

Šírka cesty: nastaví šírku ciest zobrazených na mape.

Šírka trasy: nastaví šírku trás zobrazených na mape.

Skryť vlastnosti mapy: skryje položky a vlastnosti mapy pri rozličných typoch aktivity ([Skrytie vlastností mapy, strana 15](#)).

Skrytie vlastností mapy

Môžete nastaviť, ktoré vlastnosti mapy sa zobrazia pri jednotlivých aktivitách.

1 Vyberte položky **BaseCamp > Preferencie > Zobrazenie > Skryť vlastnosti mapy**.

2 Vyberte aktivitu.

3 Odstráňte zaškrtnutie políčka vlastnosti mapy, ktorú chcete skryť.

4 Vyberte **OK**.

Preferencie výpočtu cesty

Môžete určiť, ako softvér prepočítava cesty v prípade každého profilu aktivity (**Aktivity**, strana 2). Môžete napríklad prepočítať cesty po verejných komunikáciách v prípade profilu jazdy a cesty v teréne v prípade profilu turistiky.

Vyberte položky **BaseCamp > Preferencie > Navigácia** a vyberte profil aktivity z rozbaľovacieho zoznamu.

Režim výpočtu: nastaví spôsob výpočtu cesty v prípade verejných komunikácií. Možnosť **Rýchlejší čas** vypočíta cesty, po ktorých možno cestovať rýchlejšie. Možnosť **Kratšia vzdialenosť** vypočíta cesty, ktoré sú kratšie z hľadiska vzdialenosti. Možnosť **Kľukaté cesty** vypočíta cesty, ktoré viac využívajú kľukaté komunikácie na zaistenie krajšej scenérie pri jazde na motocykli.

Režim nadmorskej výšky: umožní vám minimalizovať stúpanie pri terénnych cestách.

Obmedzenia podľa typu cesty: umožní vám určiť typy ciest, ktorým sa chcete vyhnúť.

Obmedzenia podľa typu: umožní vám určiť typy prvkov, ktorým sa chcete vyhnúť. Napríklad sa môžete vyhnúť spoplatneným cestám, strmým či úzkym chodníkom.

Obchádzky oblasti: umožní vám určiť konkrétne oblasti, ktorým sa chcete vyhnúť.

Vlastná rýchlosť: umožní vám nastaviť priemernú rýchlosť pre rôzne typy cestných komunikácií.

Atribúty nákladného vozidla: nastaví atribúty nákladného vozidla pre výpočet cesty, akými sú výška, hmotnosť a preprava nebezpečného materiálu. Toto nastavenie je k dispozícii len pre aktivity súvisiace s nákladnými vozidlami.

Atribúty karavanu: nastaví atribúty karavanu pre výpočet cesty, akými sú výška a hmotnosť. Toto nastavenie je k dispozícii len pre aktivity súvisiace s karavanom.

Pridanie obchádzky oblasti

Môžete určiť konkrétnu oblasť na mape, ktorej sa treba vyhnúť pri vytváraní cesty pre aktivitu.

- 1 Vyberte položky **BaseCamp > Preferencie > Navigácia > Správa oblastí**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte miesto na mape, ktoré chcete obísť.
- 4 Vyberte položku **+**.
- 5 Pohybom nakreslite rámček nad oblasťou, ktorú chcete obísť. Oblasť na obchádzanie sa na mape zobrazí ako červený rámček a jej názov sa zobrazí v okne Obchádzky oblasti.
- 6 Vyberte **Dokončené**.

Odstránenie obchádzky oblasti

Môžete odstrániť obchádzku oblasti, ktorú ste pridali k aktivite.

- 1 Vyberte položky **BaseCamp > Preferencie > Navigácia > Správa oblastí**.
- 2 Vyberte aktivitu.
- 3 Vyberte obchádzku oblasti, ktorú chcete odstrániť.
- 4 Vyberte položku **—**.
- 5 Vyberte **Dokončené**.

Nastavenie preferencií prenosu údajov

Môžete nastaviť, akým spôsobom sa údaje cesty a trasy odosielať do konkrétnych zariadení. Aplikácia BaseCamp si zapamätá zariadenia, ktoré ste v minulosti pripojili a umožní vám nastaviť preferencie bez pripájania predtým pripojeného zariadenia.

- 1 Vyberte položky **BaseCamp > Preferencie > Prenos**.
- 2 Vyberte zariadenie.
- 3 Vyberte jednu alebo niekoľko možností:

- Ak chcete zmenšiť rozsah detailov ciest odstránením bodov pri prenose do zariadenia, vyberte položku **Odstrániť tvarovacie body z ciest počas prenosu do zariadenia**.
- Ak chcete priradiť cesty k interným mapám zariadenia počas prenosu, vyberte položku **Počas prenosu v mojom zariadení vždy priradiť cestu k mape**.
- Ak chcete obmedziť detailnosť trás odosielaných do zariadenia, vyberte položku **Trasy zjednodušiť odstránením prechodných bodov** a zadajte maximálny počet bodov na trasu.

Nastavenie preferencií vyhľadávania

Môžete nastaviť spôsob, akým aplikácia vyhľadáva údaje na mape.

- 1 Vyberte položky **BaseCamp > Preferencie > Hľadať**.
- 2 Vyberte možnosť:
 - Zmenu rozsahu vyhľadávania od stredu mapy vykonáte zmenou hodnoty položky **Rozsah vyhľadávania**.
 - Ak chcete zobraziť ďalšie výsledky vyhľadávania, označte políčko položky **Zobraziť výsledky nástroja Yelp v rámci rýchleho vyhľadávania**.

Preferencie klávesnice a myši

Vyberte položky **BaseCamp > Preferencie > Ovládacie prvky**.

Myš: nastavuje činnosť a smer rolovania rolovacieho kolieska myši.

Klávesnica: nastavuje skratky klávesnice.

Rozšírené preferencie

Môžete zmeniť preferencie ukladania údajov a konverzie údajov.

Vyberte položky **BaseCamp > Preferencie > Rozšírené**.

Veľkosť diskovej pamäte: nastavuje veľkosť diskovej pamäte, ktorá sa použije na uloženie údajov mapy. Posunutím posuvného pruhu smerom k možnosti **Lepší výkon** umožníte rýchlejšie načítanie často zobrazovaných údajov mapy, čo však zaberie viac miesta na pevnom disku.

POZNÁMKA: veľkosť na pevnom disku, ktorú používa aplikácia BaseCamp sa zobrazuje pod posuvným pruhom.

Knižnica: nastavuje miesto na pevnom disku, kam aplikácia BaseCamp ukladá informácie.

Konverzia trasy: nastavuje počet prejazdových bodov vytvorených pri vytváraní trasy pomocou prejdenej trasy.

Obnovenie výrobných predvolených nastavení

Všetky preferencie aplikácie BaseCamp môžete obnoviť na výrobné predvolené nastavenia.

POZNÁMKA: obnovením preferencií na výrobné predvolené nastavenia sa nevymažú žiadne uložené položky, ako sú zemepisné body, trasy a prejdené trasy (**Odstránenie údajov**, strana 14).

- 1 Vyberte položky **BaseCamp > Preferencie > Všeobecné**.
- 2 Vyberte **Obnoviť predvolené výrobné nastavenia**.
- 3 Potvrďte výberom možnosti **Reštartovať**.

Predvolené výrobné nastavenia sa obnovia a aplikácia sa reštartuje.

Register

A

aktivity [2, 8](#)
vlastné [2](#)

B

body záujmu (POI), načítavač bodov POI [15](#)

C

cesty [7, 8, 10](#)
prehrávanie [11](#)
úprava [8](#)

D

dobrodružstvá [7, 11, 12](#)

E

exportovanie [14](#)

F

fotografie [11–13](#)
označovanie fotografií geoznačkou [13](#)
označovanie geoznačkou [12](#)

G

geoskrýše [7](#)
graf [11](#)

I

importovanie [14](#)

M

mapy [2](#)
meranie vzdialeností [3](#)
odosielanie [3](#)
orientácia [3](#)
perspektíva [3](#)
prehliadanie [2, 3](#)
priblíženie [3](#)
Snímky BirdsEye [4–6](#)
vlastné [4–6](#)
vyhľadávanie polôh [6](#)
zobrazenie [3, 5](#)

N

nástroje [6](#)

O

označovanie fotografií geoznačkou [13](#)
označovanie geoznačkou [12](#)
oznámenia [2](#)

P

panel nástrojov [1](#)
pes, sledovanie [12](#)
plánovač trasy [7–9](#). *Pozrite si cesty*
polohy, vyhľadávanie [6](#)
poznámky [14](#)
preferencie [15](#)
jednotky [15](#)
obchádzky oblasti [16](#)
ovládacie prvky [16](#)
údaje [16](#)
vyhľadávanie [16](#)
výpočet cesty [16](#)
výrobné nastavenia [15](#)
výrobné predvolené nastavenia [16](#)
zobrazenie [15](#)
prepojenia [14](#)

S

skrýše geocache [6, 7](#)
nastavenia [7](#)
preberanie [7](#)
smery [8](#)
Snímky BirdsEye [5](#)
kredity [4](#)
predplatenia [4, 5](#)
softvér, aktualizácia [2](#)
súbory [14](#)
cúvanie [15](#)

exportovanie [15](#)
importovanie [14](#)
obnovenie [15](#)
vlastnosti [14](#)
vymazanie [14](#)

Š

štatistiky [9](#)

T

tlač [4](#)
trasy [7–10, 13](#)
filtrovanie [10](#)
nastavenia [16](#)
prehrávanie [11](#)
úprava [8–10, 14](#)
vytvorenie [7, 8](#)
zobrazenie na mape [8](#)

U

ukladanie údajov [13](#)
uloženie polôh [14](#)
uloženie vašich údajov [14](#)

V

video [12](#)
vlastné [5](#)
vyhľadávanie polôh [6](#)

Z

zemepisné body [6](#)
úprava [6, 14](#)
zoznam [13, 14](#)
inteligentný zoznam [13](#)
vytvorenie [13](#)

