

GARMIN®

ΕΦΑΡΜΟΓΗ STR3AMUP!™

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

STR3AMUP!

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα βιομετρικά δεδομένα προορίζονται μόνο για γενικούς σκοπούς ενημέρωσης και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς διάγνωσης, αντιμετώπισης, θεραπείας ή πρόληψης οποιασδήποτε ασθένειας ή πάθησης.

Η εφαρμογή STR3AMUP! σας επιτρέπει να μεταδίδετε βιομετρικά δεδομένα και να προσθέτετε υπερθέσεις βάσει μετρήσεων στη ροή βίντεο esports. Μπορείτε να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής STR3AMUP! μεταβαίνοντας στη διεύθυνση garmin.com/str3amup.

Σύνδεση της συσκευής με το STR3AMUP!

1 Στη συσκευή, ξεκινήστε μια δραστηριότητα **Esports**.

Η συσκευή ξεκινά τη μετάδοση δεδομένων μέσω της τεχνολογίας Bluetooth®.

2 Στον υπολογιστή, ανοίξτε την εφαρμογή STR3AMUP!.

Η εφαρμογή κάνει αναζήτηση για τη συσκευή σας.

3 Επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να συνδέσετε τη συσκευή με την εφαρμογή STR3AMUP!.

Η εφαρμογή STR3AMUP! απομνημονεύει τη συσκευή και τις ρυθμίσεις για την επόμενη φορά που θα την ανοίξετε. Μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής.

Συμβουλές για τη σύνδεση της συσκευής

- Βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε τις πιο πρόσφατες 10 ενημερώσεις Windows® εγκατεστημένες.
- Ενεργοποιήστε την τεχνολογία Bluetooth στον υπολογιστή και στη συσκευή Garmin®.
- Ξεκινήστε μια δραστηριότητα **Esports** στη συσκευή Garmin με την επιλογή **Μετάδοση σε STR3AMUP!** ενεργοποιημένη.
- Επιλέξτε  για να αναζητήσετε διαθέσιμες συσκευές και περιμένετε 20 δευτερόλεπτα. Αν χρειαστεί, επιλέξτε  ξανά. Μπορεί να χρειαστούν αρκετές αναζητήσεις για να βρεθεί μια συσκευή.
- Αν τα προβλήματα σύνδεσης επιμένουν, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά.

Δημιουργία υπερθέσης στην εφαρμογή STR3AMUP!

Προτού χρησιμοποιήσετε τις υπερθέσεις STR3AMUP!, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει ένα εργαλείο ροής βίντεο. Το εργαλείο ροής πρέπει να υποστηρίζει εξωτερικό παράθυρο καταγραφής και λειτουργία κλειδιού χρωμάτων.

Μπορείτε να διαμορφώσετε τα δεδομένα, τα χρώματα και τη μορφή της υπερθέσης βιομετρικών δεδομένων. Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις υπερθέσεις με γραφικά που εμφανίζονται, όταν τα βιομετρικά σας δεδομένα υπερβαίνουν ένα διαμορφώσιμο όριο.

1 Από την κύρια οθόνη, επιλέξτε τις ρυθμίσεις υπερθέσης.



1	Επιλέξτε ποια βιομετρικά δεδομένα θα ενεργοποιούνται στην υπερθέση.
2	Προσαρμόστε τη μορφοποίηση και τα χρώματα που επιθυμείτε για τα βιομετρικά δεδομένα.
3	Επιλέξτε  ή  για να επιλέξετε ένα εικονίδιο υπερθέσης για τις μετρήσεις σας. Επιλέξτε  ή  για να ορίσετε την τιμή του ορίου, όταν εμφανιστεί το εικονίδιο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ηχητικά εφέ και φίλτρα βίντεο εργαλείων τρίτων κατασκευαστών χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα συντόμευσης που είναι συνδεδεμένα με τα όρια των βιομετρικών δεδομένων. Για να χρησιμοποιήσετε αυτά τα εφέ, επιλέξτε το πλήκτρο συντόμευσης στην εφαρμογή STR3AMUP! και ρυθμίστε το ίδιο πλήκτρο συντόμευσης στο εργαλείο του τρίτου κατασκευαστή που χρησιμοποιείτε.
4	Επιλέξτε την ένδειξη  για να ενεργοποιήσετε το κινούμενο πλαίσιο παραθύρου. Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος και το χρώμα του πλαισίου.
5	Κάντε προεπισκόπηση των επιλεγμένων λειτουργιών υπερθέσης.
6	Επιλέξτε για να αλλάξετε το χρώμα φόντου της προεπισκόπησης από ανοιχτό σε σκούρο χρώμα.
7	Επιλέξτε την ενεργοποίηση της σχεδίασης Powered by Garmin.

2 Όταν ολοκληρώσετε την επιλογή των ρυθμίσεών σας, επιλέξτε το **Δημιουργία υπερθέσης**.

Ένα πράσινο παράθυρο εμφανίζεται για κάθε υπερθέση και το παράθυρο στοιχείων ελέγχου σας επιτρέπει να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις.

3 Τοποθετήστε τα παράθυρα υπερθέσης στα σημεία που επιθυμείτε στο εργαλείο ροής που χρησιμοποιείτε.

4 Όταν ολοκληρώσετε την τοποθέτηση των παραθύρων, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση προεπισκόπησης στο παράθυρο στοιχείων ελέγχου.

Τα παράθυρα υπερθέσης εμφανίζουν δεδομένα, όταν υπερβείτε τα όρια.

5 Χρησιμοποιήστε το εργαλείο ροής σας για να καταγράψετε το περιεχόμενο του παραθύρου υπερθέσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Για καθένα από τα παράθυρα υπερθέσης, θα πρέπει να επαληθεύσετε ότι η προέλευση του STR3AMUP! εμφανίζεται στο εργαλείο ροής και ότι οι τίτλοι των παραθύρων ταιριάζουν.

6 Στο εργαλείο ροής, χρησιμοποιήστε τα φίλτρα κλειδιού χρώματος για να κάνετε διαφανές το πράσινο φόντο των παραθύρων υπερθέσης.

Συμβουλές για τη δημιουργία υπερθέσης

- Αν τα μετρικά δεδομένα και οι άλλες υπερθέσεις δεν έχουν ενημερωθεί στο παράθυρο ροής, ακολουθήστε τις παρακάτω συμβουλές.
 - Επαληθεύστε ότι η συσκευή Garmin που διαθέτετε παραμένει συνδεδεμένη με την εφαρμογή STR3AMUP!. Αν η συσκευή έχει συνδεθεί, η ένδειξη  εμφανίζεται δίπλα από το όνομα της συσκευής. Αν η συσκευή δεν έχει συνδεθεί, η εφαρμογή θα προσπαθήσει αυτόματα να επανασυνδεθεί ή μπορείτε να επιλέξετε  για να την επανασυνδέσετε με μη αυτόματο τρόπο.

- Ανοίξτε τα πράσινα παράθυρα υπέρθεσης STR3AMUP!. Το περιεχόμενο των ελαχιστοποιημένων παραθύρων δεν ανανεώνεται.
- Επαληθεύστε ότι τα δεδομένα που εμφανίζεται στη συσκευή Garmin είναι ίδια με αυτά που εμφανίζονται στην εφαρμογή STR3AMUP!. Αν απουσιάζουν δεδομένα στο εργαλείο ροής, η συσκευή Garmin δεν στέλνει έγκυρα δεδομένα στην εφαρμογή STR3AMUP!. Ελέγξτε την εφαρμογή του ρολογιού, για να διασφαλίσετε τη σωστή συλλογή δεδομένων.
- Αν η υπέρθεση είναι θολή, αυξήστε το μέγεθος των πράσινων παραθύρων υπέρθεσης και επανατοποθετήστε τα στο εργαλείο ροής, όπως πρέπει.
- Αν η υπέρθεση είναι διάφανη ή έχει πράσινα περιγράμματα, προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του φίλτρου κλειδιού χρώματος του παραθύρου καταγραφής που επηρεάζεται στο εργαλείο ροής σας.

© 2020 Garmin Ltd. ή οι θυγατρικές της

Η ονομασία Garmin® και το λογότυπο Garmin αποτελούν εμπορικά σήματα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η ονομασία STR3AMUP!™ αποτελεί εμπορικό σήμα της Garmin Ltd. ή των θυγατρικών της. Δεν επιτρέπεται η χρήση αυτών των εμπορικών σημάτων χωρίς τη ρητή άδεια της Garmin.

Το λεκτικό σήμα BLUETOOTH® και τα λογότυπα ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και οποιαδήποτε χρήση των εν λόγω σημάτων από την Garmin επιτρέπεται βάσει άδειας. Η ονομασία Windows® αποτελεί σήμα κατατεθέν της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες. Άλλα εμπορικά σήματα και ονομασίες ανήκουν στους αντίστοιχους κατόχους τους.